

# 文档数据库 ( MongoDB )

## 产品文档



腾讯云TCE

## 文档目录

### 产品简介

- 产品概述
- 产品优势
- 应用场景
- 容灾架构
- 可用区

### 购买指南

- 计费概述
- 购买指引
- 查看账单

### 快速入门

- 初始化实例
- 访问连接

### 操作指南

- 使用限制
- 创建实例
  - 创建分片集群
- 初始化实例
- 访问连接
- 实例生命周期
  - 连接实例
    - Shell连接示例
    - PHP连接示例
    - Node.js连接示例
    - Java连接示例
    - Python连接示例
    - PHP重连示例
  - 维护实例
    - 重启实例
    - 为实例指定项目
    - 设置实例维护时间
  - 变更实例
    - 调整实例规格
  - 销毁实例
- 备份与恢复
  - 备份数据
  - 恢复数据
- 网络与安全
  - 访问管理
    - 访问管理概述
    - 授权策略语法
      - authsourtype
  - 重置密码

## 监控与告警

### 监控介绍

#### 查看及监控实例数据

## 最佳实践

### 分片集群使用最佳实践

### MongoDB协议实例读写示例

### 导出导入

## 开发指南

### 3.6版本命令支持情况

## 开发运维

### 3.6开发运维

### CPU使用高问题排查

### 慢查询类问题排查

### 连接类问题排查

## 常见问题

### 功能特性问题

### 分片集群问题

### 实例相关问题

### 回档备份问题

### 连接相关问题

### 数据迁移问题

### 其他常见问题

## 通用参考

### 性能数据

## 服务等级协议

## 词汇表

## 联系我们

## API文档

### 云数据库 MongoDB ( mongodb )

#### 版本 ( 2019-07-25 )

#### API概览

#### 调用方式

##### 接口签名v1

##### 接口签名v3

##### 请求结构

##### 返回结果

##### 公共参数

#### 任务相关接口

##### 查询异步任务状态接口

#### 备份相关接口

##### 查询实例备份列表

#### 实例相关接口

##### 指定云数据库实例的所属项目

##### 创建云数据库实例 ( 包年包月 )

##### 创建云数据库实例 ( 按量计费 )

##### 获取数据库实例订单详情

查询云数据库实例列表

查询云数据库的售卖规格

创建实例询价

变更配置询价

续费实例询价

隔离云数据库实例

调整云数据库实例配置

下线隔离状态的云数据库实例

修改实例名称

续费云数据库实例

账号相关接口

修改实例用户的密码

数据结构

错误码

数据传输服务 ( dts )

版本 ( 2018-03-30 )

API概览

调用方式

接口签名v1

接口签名v3

请求结构

返回结果

公共参数

数据传输服务相关接口

完成数据迁移任务

创建校验迁移任务

创建数据迁移任务

删除数据迁移任务

获取迁移校验结果

查询数据迁移任务

修改数据迁移任务

启动数据迁移任务

撤销数据迁移任务

数据订阅相关接口

配置数据订阅通道

配置数据订阅

创建消费组

创建订阅对象

创建数据订阅检查作业

删除数据订阅消费组

查询任务执行结果

查询数据订阅消费组信息

查询数据订阅kafka版本配置信息

通过时间获取偏移量信息

查询可售卖订阅地域

- 查询异步作业检查结果信息
- 查询订阅实例配置
- 查询任务运行情况
- 获取数据订阅实例列表
- 隔离订阅实例
- 修改消费组描述信息
- 修改消费组密码
- 修改订阅实例自动续费标识
- 修改数据订阅实例通道的消费时间点
- 修改数据订阅实例的名称
- 修改数据订阅通道的订阅规则
- 修改数据订阅实例的IP和端口号
- 下线已隔离的数据订阅实例
- 重置数据订阅实例
- 恢复数据订阅
- 启动数据订阅

数据结构

错误码

# 产品简介

## 产品概述

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

### 简介

云数据库 MongoDB是我云基于开源非关系型数据库 MongoDB打造专业的高性能、分布式数据存储服务，完全兼容 MongoDB 协议，适用于面向非关系型数据库的场景。

### 产品特点

- 提供云存储服务，云存储服务是腾讯云金融专区平台面向互联网应用的数据存储服务。
- 完全兼容 MongoDB 协议，既适用于传统表结构的场景，也适用于缓存、非关系型数据以及利用 MapReduce 进行大规模数据集的并行运算的场景。
- 提供高性能、可靠、易用、便捷的 MongoDB 集群服务，每一个实例都是至少一主一从的副本集或者是包含多个副本集的分片集群。
- 拥有整合备份、扩容等功能，尽可能的保证用户数据安全以及动态伸缩能力。

### 产品架构

云数据库 MongoDB 副本集的系统架构图如下：分片集群由分片、proxy set、config servers 等组件组成，每个分片包含了分片数据的一个子集，云数据库 MongoDB 的每个分片都作为一个副本集部署：

# 产品优势

最近更新: 2025-01-15 17:01:00

## 云数据库 MongoDB 优势

- 便捷**：用户可以快速地在云平台中申请集群实例资源，通过 URI 直接访问 MongoDB 实例，无需自行安装实例。
- 易用**：完全兼容 MongoDB 协议，用户可通过基于 MongoDB 协议的客户端访问实例，可无缝的将原有 MongoDB 应用迁移到云平台。
- 安全**：提供至少三份在线的数据存储，确保线上数据安全。同时通过备份机制保存多天的备份数据，以便于在灾难情况下进行数据恢复。
- 高性能**：集中安装专用高性能存储服务器（高内存全 SSD 机型）来支持海量访问。
- 省心**：提供7 × 24小时的专业服务，扩容和迁移对用户透明且不影响服务。提供全面监控，可随时掌控 MongoDB 服务质量。

## 云数据库 MongoDB 与自建 MongoDB 对比

腾讯云金融专区数据库 MongoDB 将 NoSQL 数据库的能力作为一种服务提供给用户，使它相对于自建 MongoDB 数据库更容易部署、管理和扩展；同时具有公有云按需申请按量付费的特点，使其成本效益更好，详见下表：

维度	云数据库 MongoDB	自建 MongoDB
价格优势	无软硬件投入，提供多种选择（高 IO 型，高 IO 万兆型）按需付费	硬件：单台存储服务器成本高，如果搭高可用主从（副本集），需要购买3台，资源冗余 软件：需要招聘专业 DBA，人力成本高
服务可用性	99.95%，行业高标准，专业团队7 × 24小时守候，一对一指导，QQ 远程协助	需自行处理故障，自建主从，自建 RAID
数据可靠性	99.9996%，拥有完善的数据自动备份和无损恢复机制，实时热备，5天内任意时刻数据恢复（注：如两次备份之间操作的数据超过 oplog 大小，则不可回档至两次备份之间的时间点）	自行保障，依赖硬件的故障发生率，依赖技术人员的数据库管理水平
系统安全性	防 DDoS 攻击，及时修复各种数据库以及宿主机安全漏洞	自行部署，价格高昂；自行修复数据库安全漏洞
实时监控	多维度监控，故障预警，让您用得安心	需自行开发监控系统，运维人员需半夜处理故障
业务扩容	一键式按需扩容，快速部署，早日上线，让您用得舒心	需自行完成硬件采购，机房托管，应用重新部署等工作，周期较长
资源利用率	100%，按需申请，不浪费您一分钱	峰值效用，机器的平均负载不高，资源利用率低

维度	云数据库 MongoDB	自建 MongoDB
内核优化	在开源MongoDB源码的基础上进行了一系列定制化的修改和优化，满足各个不同业务的需求	使用普通开源版本，无任何针对性优化。

针对传统自建 MongoDB 在使用过程中常出现的性能瓶颈、运维困难、数据可靠性和可用性难题，云数据库 MongoDB 都做了专项优化：

- 突破性能瓶颈**：采用全新 PCI-E SSD 存储介质和新一代存储引擎；提供定制化性能提升功能，协助用户进行专项性能提升。
- 解决运维困难**：多达20余项指标自动化监控告警；提供批量数据导入导出，参数模板化修改，帮业务轻松迅速完成部署。
- 服务高可用**：双机甚至更多热备，自动容灾，故障切换和故障转移对用户透明；支持像原生 MongoDB 一样的优先读从库功能，保证高并发读取能力。
- 数据高可靠**：提供7天内免费数据备份；支持内网防火墙，外网 DDoS 防护。



# 应用场景

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

云数据库 MongoDB 是一种通用型数据库，其稳定性、性能、扩展能力基本上可以覆盖绝大部分 no schema 场景，如下是几个典型的应用场景。

## 游戏行业

游戏需求变化很快，因此 MongoDB 特别适用于游戏后端数据库，使用 MongoDB 存储游戏用户信息、装备、积分等时，会直接以内嵌文档的形式存储，方便查询、更新，no schema 模式可以免去变更表结构的痛苦，大幅度缩短版本迭代周期。MongoDB 也可当作缓存服务器使用，合理规划热数据，其性能与其他常用缓存服务器相当，同时还为您提供更丰富的查询方式。

## 移动行业

云数据库 MongoDB 支持二维空间索引，可以方便地查询地理位置关系和检索用户地理位置数据；可实现基于地理位置系统的地图应用和实现附近的人、地点等功能；也可使用 MongoDB 存储用户信息，以及用户发表的朋友圈等信息。

## 物联网行业

物联网领域的终端设备，例如医疗仪器、运输业车辆 GPS 等，可以轻易且持续的产生 TB 级的数据，使用 MongoDB 可存储所有接入的智能设备的信息，以及设备汇报的日志信息，并对这些信息进行多维度的分析。业务可构建分布式的云数据库 MongoDB 分片集群，达到无上限的容量存储，同时也可在线扩容，轻松处理物联网海量数据。

## 物流行业

物流订单状态在运送过程中会不断更新，腾讯云金融专区数据库 MongoDB 存储以 MongoDB 内嵌 JSON 的形式来存储订单信息，一次查询就能将订单所有的变更读取出来。

## 视频直播行业

视频直播行业会产生大量的礼物信息，用户聊天信息等，数据量较大，使用腾讯云金融专区数据库 MongoDB 可存储用户信息、礼物信息以及日志等信息，同时可通过丰富的聚合查询来进行业务分析。

# 容灾架构

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

云数据库 MongoDB 采用主从热备架构，当主节点故障时，服务会自动切换到备节点，主从切换时可能会有10秒左右闪断，请业务做好自动重试。自动容灾原理如下：

1. 当发生意外致使主节点不可达时，集群内部会自动选举出新的主节点。
2. 如果故障的是主节点，重新拉起时，它会变身成一个从节点；如果拉起失败会补充新节点进入集群，以达到用户所选择的集群规模。
3. 同样当任一从节点不可达时，也会尝试拉起节点或者补充新节点。

# 可用区

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

## 简介

可用区指云平台在同一地域内电力和网络互相独立的物理数据中心。目标是能够保证可用区间故障相互隔离（大型灾害或者大型电力故障除外），不出现故障扩散，使得用户的业务持续在线服务。使得在同一地域内可用区与可用区之间内网互通，同一可用区内产品网络延时更小。

## 功能

支持租户对子账号配置可用区白名单，通过白名单可以控制子账号购买实例的可用区。

# 购买指南

## 计费概述

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

### 计费模式

云数据库 MongoDB 支持按量计费。

#### 按量计费

- 后付费模式，在业务发展有较大波动性，且无法进行准确预测，或资源使用有临时性和突发性的情况下建议选择按量计费。
- 用户在购买云数据库 MongoDB 时会冻结云账户中一个小时的硬件费用，并在每个整点（北京时间）进行一次结算，计费时间粒度精确到秒。
- 在按量计费模式下，用户只需为云数据库 MongoDB 的实际使用量付费，不需要提前支付费用。
- 计费方式采用线性计费。

### 计算

计算资源包括 CPU 资源和内存资源，计算资源的选择决定了实例的最大 QPS 和访问连接数等参数，价格请参见 产品价格。

# 购买指引

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

## 购买方式

1. 登录 MongoDB 购买页，根据实际需求选择各项配置信息，确认无误后，单击【立即购买】。

- 计费模式：按量计费。
- 地域和可用区：选择地域和可用区。
- 版本：3.6版本。
- 实例类型与节点数：实例类型包括副本集和分片集群。

选择副本集时，系统默认配置1主2从的架构。

选择分片集群时，可自由选择分片的数量和每片中的节点数，系统默认每片是1主2从的架构，为提高数据可用性，用户可增加每片的节点数，为提高集群的可存储量，用户可增加分片的数量。

- 规格：可选的计算规格参见 计费概述。
  - 容量：用户可根据不同的计算规格来选择相应的存储规格。其中，系统默认设定 oplog 的存储空间为所选存储容量的10%，oplog 的大小可在控制台自由调整。
  - 网络类型：支持私有网络（推荐）。选择某个私有网络时，仅当前子网下的设备才能访问所创建的数据库实例；
  - 购买数量：选择需要购买的数量。
2. 购买成功后，返回实例列表，待实例状态变为“运行中”，即可正常使用。

## 查看账单

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

### 操作步骤

1. 登录控制台，单击右上角【费用】，进入【计费管理】页面。
2. 在左侧导航栏中，选择【账单管理】>【账单明细】>【资源 ID 账单】。

# 快速入门

## 初始化实例

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

### 操作场景

本文为您介绍通过云数据库 MongoDB 控制台初始化实例的操作。

### 操作步骤

1. 登录 [MongoDB 控制台](#)，在实例列表选择状态为“待初始化”的实例，单击【初始化密码】。
2. 在弹出的对话框，设置用户密码，单击【确认】。
3. 返回实例列表，待实例状态变为“运行中”即可正常使用。

# 访问连接

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

实例初始化后, 可以通过 MongoDB shell 或者各语言驱动访问数据库, 并进行各种管理操作。使用 [云服务器 CVM](#) 连接自动分配给云数据库的内网地址, 这种连接方式使用内网高速网络, 延迟低。云服务器和数据库须是同一账号, 且同一个 VPC 内 (保障同一个地域), 或同在基础网络内。暂不支持外网访问方式。

## 前提条件

连接云数据库 MongoDB 最低驱动版本需要3.2, 建议使用最新版的客户端驱动以保证最好的兼容性, 包括 Shell 套件、Java jar 包、PHP 扩展、Node.js 模块等, 具体请参见 [MongoDB 官网驱动介绍](#)。

## 连接方式

### shell 方式

mongo shell 是 MongoDB 自带的一种交互式 JavaScript shell, 可在 shell 中使用命令行与 MongoDB 实例交互。您可以使用 mongo shell 查询、更新数据, 及执行管理操作。mongo shell 是 MongoDB 发行版的一部分, 您需要先下载和安装 MongoDB, 再使用 mongo shell 连接您的云数据库 MongoDB。MongoDB 发行版下载请参见 [下载地址](#), 具体连接步骤如下:

```
cd <mongodb installation dir>
./bin/mongo -u<username> -p<password> 172.x.x.56:27017/admin
```

- 上例中:
- -u 参数指定 [用户名]
- -p 参数指定密码
- 172.x.x.56和27017分别指定 MongoDB 实例的 IP 和端口。

### URI 方式

MongoDB 既可以用传统的传参方式进行连接, 同时大部分的驱动程序也支持 URI 形式连接。MongoDB 官方推荐使用 URI 的方式连接 MongoDB。

MongoDB 副本集实例 (4.0版) 连接方式与其他版本规格有所不同, 4.0版提供了3个 IP 进行访问, 分别对应副本集的3个节点。现网业务连接时, 建议在连接串中配置3个 IP, 连接更加安全高效。请参见 [副本集实例 \(4.0版\) 连接说明](#)。

典型的 URI 如下:

- 例1

```
mongodb://username:password@IP:27017/admin
```

- 例2

```
mongodb://username:password@IP:27017/somedb?authSource=admin
```

- 例3

```
mongodb://username:password@IP:27017/somedb?authSource=admin&readPreference=secondaryPreferred
```



URI 组成的各部分解释如下：

组成部分	含义	是否必须
mongodb://	一个特定的字符串，表示 MognoDB 协议	必须
username	用于登录 MongoDB 的用户名	必须，参见本页 <a href="#">默认用户</a>
password	用于登录 MongoDB 的用户密码	必须
IP:27017	MongoDB 的 IP 和端口	必须
/admin	要认证的数据库，云数据库 MongoDB 固定为 admin	必须，参见本页 <a href="#">认证数据库</a>
authMechanism=MONGODB-CR	认证机制	参见本页 <a href="#">认证机制</a>
authSource=admin	身份认证所用库，云数据库 MongoDB 固定为 admin	必须，参见本页 <a href="#">认证数据库</a>
readPreference=secondaryPreferred	可以设置优先读从库	非必须，参见本页 <a href="#">读操作的主从优先级</a>

此处仅列举了一部分 MongoDB 连接 URI 的参数，更多内容请参见 [MongoDB 官网文档](#)。

### 默认用户

云数据库 MongoDB 默认用户因版本而异，对于最新的实例，我们内建了 `rwuser` 和 `mongouser` 两个默认用户。旧实例只有 `rwuser`，旧实例我们会进行升级，升级之前会联系您。您可以通过 [MongoDB 控制台](#) 的数据库管理页查看用户账号，以及管理权限以满足业务需求。

- **rwuser ( MONGODB-CR 认证 ) URI 示例** `rwuser` 是唯一使用 MONGODB-CR 认证的用户：

```
mongodb://rwuser:password@10.66.100.186:27017/admin?authMechanism=MONGODB-CR
或者
mongodb://rwuser:password@10.66.100.186:27017/somedb?authMechanism=MONGODB-CR&authSource=admin
```

- **mongouser ( SCRAM-SHA-1 认证 ) URI 示例** `mongouser` 以及在 [MongoDB 控制台](#) 创建的用户均使用 SCRAM-SHA-1 认证：

```
mongodb://mongouser:password@10.66.100.186:27017/admin
或者
mongodb://mongouser:password@10.66.100.186:27017/somedb?authSource=admin
```

### 认证数据库

云数据库 MongoDB 统一使用 `admin` 库作为登录鉴权的认证数据库，所以在 URI 中端口后面必须加上 `/admin` 以指定认证库，通过认证后再切换到具体业务数据库进行读写操作，URI 示例：

```
mongodb://username:password@IP:27017/admin
```

当然，也可通过直接指定读写目标数据库和额外的认证库参数 ( `authSource=admin` ) 来直达目标数据库，URI 示例：

```
mongodb://username:password@IP:27017/somedb?authSource=admin
```

综上，您必须选择一种方式将 admin 作为认证库代入 URI 中。

### 认证机制

MongoDB 支持多种认证机制，目前官方推荐 SCRAM-SHA-1。云数据库 MongoDB 支持 MONGODB-CR 和 SCRAM-SHA-1 两种认证方式。云数据库 MongoDB 内建了两个默认用户 `rwuser` 和 `mongouser`，同时还可在 [MongoDB 控制台](#) 创建其他用户，这些用户被分成了两类，分别采用不同的认证机制，分类如下：

用户名	认证机制	URI 处理
<code>rwuser</code>	MONGODB-CR	必须加上参数 "authMechanism=MONGODB-CR"
<code>mongouser</code> 以及在控制台创建的用户	SCRAM-SHA-1 ( 推荐 )	不用加任何参数

### 读操作的主从优先级

云数据库 MongoDB 提供了一个负载均衡 IP 用于访问整个副本集，如需指定访问从库读，请在 URI 里设置 `readPreference` 参数，具体取值含义如下：

取值	含义	是否默认
<code>primary</code>	只读主节点	是
<code>primaryPreferred</code>	主节点优先，如主节点不可用，则读从节点	否
<code>secondary</code>	只读从节点，如从节点不可用会报错	否
<code>secondaryPreferred</code>	从节点优先，如从节点不可用，则读主节点	否

设置优先读取从节点可以按示例拼接 URI：

```
mongodb://username:password@IP:27017/admin?readPreference=secondaryPreferred
```

## 连接示例

### shell 方式

- [Shell 连接示例](#)

### URI 方式

- [PHP 连接示例](#)
- [Node.js 连接示例](#)
- [mongoose 连接示例](#)
- [Java 连接示例](#)
- [Python 连接示例](#)
- [重连机制](#)

# 操作指南

## 使用限制

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

### 引擎

目前支持WiredTiger 引擎。

### 副本集和分片集群

创建云数据库 MongoDB 实例时有以下两种选择：

节点配置	说明
副本集	1主2从，包含1个 Primary 节点、 2个 Secondary 节点
分片集群	单个实例至少2个片，每个片至少3个节点，可扩展（当前分片节点的规格支持扩展，分片数和节点数暂不支持）

### 连接数限制

内存规格	连接数上限
2GB	1500
4GB	2000
6GB	2500
8GB	3500
16GB	6000
24GB	8000
32GB	9500
64GB	16000
128GB	18000
240GB	18000
512GB	20000

对于副本集来说，连接数上限是针对整个实例的，不是单个节点；对于分片集群来说，连接数上限是针对单个 shard。

## 连接用户名

云数据库 MongoDB 内建了默认用户 mongouser，mongouser 采用 SCRAM-SHA-1 认证方式，角色为 [readWriteAnyDatabase+dbAdmin](#)，也就是说您可以用此用户读写任意数据库，但是不具备高危操作的权限。

3.2版本的实例支持另外一个内建用户 rwuser，采用 MONGODB-CR 认证方式，该认证方式已被官方废弃，建议您优先使用 mongouser 连接数据库。

您也可以使用 [MongoDB 控制台](#) 进行账号和权限管理以满足您的业务需要。

## 避免写满磁盘

实例磁盘被写满100%后，会被禁止执行写操作，请根据业务情况及时调整实例配置，调整实例配置请参见 [调整实例规格](#)。为避免磁盘写满影响数据写入，请及时关注告警信息，及时实施扩容实例。

# 创建实例

## 创建分片集群

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

### 创建分片实例

1. 登录 [MongoDB 控制台](#)，在左侧选择【分片实例】页。
2. 单击【新建】，进入 [购买页](#)。
3. 实例类型选择【分片集群】，按需选择分片的片数，片内节点数，以及节点规格。每个分片都是多节点的副本集，片内多节点自动容灾，保证服务高可用。
4. 确认无误后，单击【立即购买】。

### 分片集群扩容

目前云数据库 MongoDB 分片集群的扩容方式只支持将所有节点进行统一扩容，暂不支持通过添加节点的方式进行扩容。在实例列表页单击【配置调整】，选择需要扩到的容量规格，单击【提交】。

### 备份和回档

分片集群实例的备份回档和副本集实例的备份回档操作相同，目前只支持实例级别的备份和回档。在实例列表单击实例名，进入管理页，选择【备份与回档】页。在回档操作过程中，需要输入需要回档到的日期，目前支持6日内的任意时间回档，但前提是只能选择两次备份（成功且非 oplog 写满状态）之间的时间点进行回档，如果没有满足的备份请执行一次手动备份。

### 集群实例监控

云数据库 MongoDB 分片集群实例提供三个维度的监控指标，分别是实例维度，片维度以及节点维度来进行整个集群的数据监控。提供操作请求，容量使用，负载等多项指标的监控数据。在实例列表单击实例名，进入管理页，选择【系统监控】页进行查询。

# 初始化实例

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

## 操作场景

本文为您介绍通过云数据库 MongoDB 控制台初始化实例的操作。

## 操作步骤

1. 登录 [MongoDB 控制台](#)，在实例列表选择状态为“待初始化”的实例，单击【初始化密码】。
2. 在弹出的对话框，设置用户密码，单击【确认】。
3. 返回实例列表，待实例状态变为“运行中”即可正常使用。

# 访问连接

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

实例初始化后, 可以通过 MongoDB shell 或者各语言驱动访问数据库, 并进行各种管理操作。使用 [云服务器 CVM](#) 连接自动分配给云数据库的内网地址, 这种连接方式使用内网高速网络, 延迟低。云服务器和数据库须是同一账号, 且同一个 VPC 内 (保障同一个地域), 或同在基础网络内。暂不支持外网访问方式。

## 前提条件

连接云数据库 MongoDB 最低驱动版本需要3.2, 建议使用最新版的客户端驱动以保证最好的兼容性, 包括 Shell 套件、Java jar 包、PHP 扩展、Node.js 模块等, 具体请参见 [MongoDB 官网驱动介绍](#)。

## 连接方式

### shell 方式

mongo shell 是 MongoDB 自带的一种交互式 JavaScript shell, 可在 shell 中使用命令行与 MongoDB 实例交互。您可以使用 mongo shell 查询、更新数据, 及执行管理操作。mongo shell 是 MongoDB 发行版的一部分, 您需要先下载和安装 MongoDB, 再使用 mongo shell 连接您的云数据库 MongoDB。MongoDB 发行版下载请参见 [下载地址](#), 具体连接步骤如下:

```
cd <mongodb installation dir>
./bin/mongo -u mongouser -p plxh2081* 172.x.x.56:27017/admin
```

?上例中, -u 参数指定 [用户名](#), -p 参数指定密码, 172.x.x.56和27017分别指定 MongoDB 实例的 IP 和端口。

### URI 方式

MongoDB 既可以用传统的传参方式进行连接, 同时大部分的驱动程序也支持 URI 形式连接。MongoDB 官方推荐使用 URI 的方式连接 MongoDB。

?MongoDB 副本集实例 (4.0版) 连接方式与其他版本规格有所不同, 4.0版提供了3个 IP 进行访问, 分别对应副本集的3个节点。现网业务连接时, 建议在连接串中配置3个 IP, 连接更加安全高效。请参见 [副本集实例 \(4.0版\) 连接说明](#)。

典型的 URI 如下:

- 例1

```
mongodb://username:password@IP:27017/admin
```

- 例2

```
mongodb://username:password@IP:27017/somedb?authSource=admin
```

- 例3

```
mongodb://username:password@IP:27017/somedb?authSource=admin&readPreference=secondaryPreferred
```

URI 组成的各部分解释如下:

组成部分	含义	是否必须
mongodb://	一个特定的字符串, 表示 MongoDB 协议	必须
username	用于登录 MongoDB 的用户名	必须, 参见本页 <a href="#">默认用户</a>
password	用于登录 MongoDB 的用户密码	必须
IP:27017	MongoDB 的 IP 和端口	必须
/admin	要认证的数据库, 云数据库 MongoDB 固定为 admin	必须, 参见本页 <a href="#">认证数据库</a>
authMechanism=MONGODB-CR	认证机制	参见本页 <a href="#">认证机制</a>
authSource=admin	身份认证所用库, 云数据库 MongoDB 固定为 admin	必须, 参见本页 <a href="#">认证数据库</a>
readPreference=secondaryPreferred	可以设置优先读从库	非必须, 参见本页 <a href="#">读操作的主从优先级</a>

此处仅列举了一部分 MongoDB 连接 URI 的参数, 更多内容请参见 [MongoDB 官网文档](#)。

### 默认用户

云数据库 MongoDB 默认用户因版本而异, 对于最新的实例, 我们内建了 `rwuser` 和 `mongouser` 两个默认用户。旧实例只有 `rwuser`, 旧实例我们会进行升级, 升级之前会联系您。您可以通过 [MongoDB 控制台](#) 的数据库管理页查看用户账号, 以及管理权限以满足业务需求。

- **rwuser ( MONGODB-CR 认证 ) URI 示例** `rwuser` 是唯一使用 MONGODB-CR 认证的用户 :

```
mongodb://rwuser:password@10.66.100.186:27017/admin?authMechanism=MONGODB-CR
或者
mongodb://rwuser:password@10.66.100.186:27017/somedb?authMechanism=MONGODB-CR&authSource=admin
```

- **mongouser ( SCRAM-SHA-1 认证 ) URI 示例** `mongouser` 以及在 [MongoDB 控制台](#) 创建的用户均使用 SCRAM-SHA-1 认证 :

```
mongodb://mongouser:password@10.66.100.186:27017/admin
或者
mongodb://mongouser:password@10.66.100.186:27017/somedb?authSource=admin
```

### 认证数据库

云数据库 MongoDB 统一使用 `admin` 库作为登录鉴权的认证数据库, 所以在 URI 中端口后面必须加上 `/admin` 以指定认证库, 通过认证后再切换到具体业务数据库进行读写操作, URI 示例 :

```
mongodb://username:password@IP:27017/admin
```

当然, 也可通过直接指定读写目标数据库和额外的认证库参数 ( `authSource=admin` ) 来直达目标数据库, URI 示例 :

```
mongodb://username:password@IP:27017/somedb?authSource=admin
```



综上，您必须选择一种方式将 admin 作为认证库代入 URI 中。

### 认证机制

MongoDB 支持多种认证机制，目前官方推荐 SCRAM-SHA-1。云数据库 MongoDB 支持 MONGODB-CR 和 SCRAM-SHA-1 两种认证方式。云数据库 MongoDB 内建了两个默认用户 `rwuser` 和 `mongouser`，同时还可在 [MongoDB 控制台](#) 创建其他用户，这些用户被分成了两类，分别采用不同的认证机制，分类如下：

用户名	认证机制	URI 处理
<code>rwuser</code>	MONGODB-CR	必须加上参数 "authMechanism=MONGODB-CR"
<code>mongouser</code> 以及在控制台创建的用户	SCRAM-SHA-1 ( 推荐 )	不用加任何参数

### 读操作的主从优先级

云数据库 MongoDB 提供了一个负载均衡 IP 用于访问整个副本集，如需指定访问从库读，请在 URI 里设置 `readPreference` 参数，具体取值含义如下：

取值	含义	是否默认
<code>primary</code>	只读主节点	是
<code>primaryPreferred</code>	主节点优先，如主节点不可用，则读从节点	否
<code>secondary</code>	只读从节点，如从节点不可用会报错	否
<code>secondaryPreferred</code>	从节点优先，如从节点不可用，则读主节点	否

设置优先读取从节点可以按示例拼接 URI：

```
mongodb://username:password@IP:27017/admin?readPreference=secondaryPreferred
```

## 连接示例

### shell 方式

- [Shell 连接示例](#)

### URI 方式

- [PHP 连接示例](#)
- [Node.js 连接示例](#)
- [mongoose 连接示例](#)
- [Java 连接示例](#)
- [Python 连接示例](#)
- [重连机制](#)

# 实例生命周期

## 连接实例

### Shell连接示例


最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

在云服务器 CVM 中可用 MongoDB 提供的 shell 客户端 ( [查看安装文档](#) ) 连接云数据库 MongoDB 进行数据管理，请注意使用最新版本的 MongoDB 客户端套件。

#### 快速开始

典型的连接命令如下：

```
mongo 10.66.187.127:27017/admin -u mongouser -p thepasswordA1
```

如图：

#### 多种认证方式的连接说明

在 [连接实例](#) 有说明，云数据库 MongoDB 默认提供 `rwuser` 和 `mongouser` 两个用户名，分别支持 MONGODB-CR 和 SCRAM-SHA-1 两种认证方式。对于这两种认证方式，shell 的参数是不一样的，具体请看下文。

#### SCRAM-SHA-1 认证 ( mongouser )

默认用户 `mongouser` 以及在控制台创建的所有新用户都使用 SCRAM-SHA-1 认证，其 shell 连接参数与 [快速开始](#) 章节完全一样，无需添加额外参数，示例如下：

```
mongo 10.66.187.127:27017/admin -u mongouser -p thepasswordA1
```

如果您希望连接 MongoDB 服务后直接进入到一个 db，例如 `singer`，请按示例操作：

```
mongo 10.66.187.127:27017/singer -u mongouser -p thepasswordA1 --authenticationDatabase admin
```

如图：

#### MONGODB-CR 认证 ( rwuser )

请注意，只有默认用户 `rwuser` 使用 MONGODB-CR 认证，其 shell 连接参数需要指明认证方式为 MONGODB-CR，示例如下：

```
mongo 10.66.187.127:27017/admin -u rwuser -p thepasswordA1 --authenticationMechanism=MONGODB-CR
```

如图： 如果您希望连接 MongoDB 服务后直接进入到一个 db，例如 `singer`，请按示例操作：

```
mongo 10.66.187.127:27017/singer -u rwuser -p thepasswordA1 --authenticationMechanism=MONGODB-CR --authenticationDatabase admin
```

如图：直入某个db的连接命令截图示例

### 使用 shell 进行数据导入和导出

上文所述的两种认证方式都可以在 shell 里进行数据导入和导出，请参见 [导出导入](#)。

# PHP连接示例

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

## 相关说明

云数据库 MongoDB 默认提供 `rwuser` 和 `mongouser` 两个用户名，分别支持 MONGODB-CR 和 SCRAM-SHA-1 两种认证方式，对于这两种认证方式，连接 URI 需要做不同的处理，具体参见 [连接实例](#)。

在 PHP 里，有 [两套驱动](#) 可用于连接操作 MongoDB 数据库，它们分别是：

- `mongodb` ([PHP 官网文档](#)) - MongoDB 官方推荐 `mongodb` 驱动，但需要 PHP 5.4 以上版本。
- `mongo` ([PHP 官网文档](#)) - `mongo` 比较旧，但也可以用，如果要用请选择 1.6 版本。

下面分别用上述两个驱动演示连接云数据库 MongoDB 并进行读写。

## 使用 `mongodb` 驱动

`mongodb` 安装方法参考 [官方安装步骤](#)。`mongodb` 驱动可以用 MONGODB-CR 和 SCRAM-SHA-1 两种认证方式，具体参见 [连接实例](#)。

示例代码:

```
<?php
// 拼接连接 URI
$uri = 'mongodb://mongouser:thepasswordA1@10.66.187.127:27017/admin';
$manager = new MongoDB\Driver\Manager($uri);

// 准备写入数据
$document1 = [
    'username' => 'lily',
    'age' => 34,
    'email' => 'lily@qq.com'
];

// 驱动预处理数据，这里可以看到 MongoDB 的 _id 是驱动生成的
$bulk = new MongoDB\Driver\BulkWrite;
$_id1 = $bulk->insert($document1);

$result = $manager->executeBulkWrite('tsdb.table1', $bulk);

// 或者根据实际需要使用下面的代码确保数据写入到大多数节点
// $writeConcern = new MongoDB\Driver\WriteConcern(MongoDB\Driver\WriteConcern::MAJORITY, 1000);
// $result = $manager->executeBulkWrite('testdb.testcollection', $bulk, $writeConcern);

// 查询
$filter = ['_id' => $_id1];
$query = new MongoDB\Driver\Query($filter);
$rows = $manager->executeQuery('tsdb.table1', $query); // 也可选择优先从从库读
foreach($rows as $r){
    print_r($r);
}
```

输出：

```
stdClass Object
(
    [_id] => MongoDB\BSON\ObjectID Object
    (
        [oid] => 582c001618c90a16363abc31
    )

    [username] => lily
    [age] => 34
    [email] => lily@qq.com
)
```

## 使用 mongo 驱动

mongo 驱动只支持 MONGODB-CR 认证，对应的只能用 rwuser 进行连接，具体参见 [连接实例](#)。

示例代码:

```
<?php
// 推荐使用 URI 的方式连接，两种 URI 任选其一
$uri = "mongodb://rwuser:thepasswordA1@10.66.187.127:27017/admin?authMechanism=MONGODB-CR";
$uri = "mongodb://rwuser:thepasswordA1@10.66.187.127:27017/?authMechanism=MONGODB-CR&authSource=admin";
$conn = new MongoClient($uri);

/*
// 或者这样也可以
$conn = new MongoClient("mongodb://10.66.116.103:27017/admin",
array(
    "username" => "rwuser",
    "password" => "password",
    "authMechanism" => "MONGODB-CR"
)
);
*/
$db = $conn->tsdb;
$collection = $db->table1;

$q = array(
    'id' => 1,
    'test1' => 'xxx',
    'ss' => 'xxxxxxxx',
);
$collection->save($q);
$one = $collection->findOne();
var_dump($one);
```

## 推荐使用 PHPLIB 库 ( 基于 mongodb 驱动封装 )

使用 mongodb 驱动推荐搭配 [PHPLIB](#) 使用，[查看相关文档](#)。PHPLIB 的安装方法参考 [官方安装步骤](#)，请注意 PHPLIB 依赖与 mongodb 驱动。

示例代码:

```
<?php
require_once __DIR__ . "/vendor/autoload.php";
```

```
// 初始化
$mongoClient = new MongoDB\Client('mongodb://mongouser:thepasswordA1@10.66.187.127:27017/admin');

// 使用 demo 库下的 users 集合
$collection = $mongoClient->demo->users;

// 写入一条数据
$insertOneResult = $collection->insertOne(['name' => 'gomez']);

printf("Inserted %d document(s)\n", $insertOneResult->getInsertedCount());
var_dump($insertOneResult->getInsertedId());

// 查询数据
$document = $collection->findOne(['name' => 'gomez']);

var_dump($document);
```

输出：

```
Inserted 1 document(s)
object(MongoDB\BSON\ObjectID)#11 (1) {
  ["oid"]=>
  string(24) "57e3bf20bf605714a53e69c1"
}
object(MongoDB\Model\BSONDocument)#16 (1) {
  ["storage":"ArrayObject":private]=>
  array(2) {
    ["_id"]=>
    object(MongoDB\BSON\ObjectID)#14 (1) {
      ["oid"]=>
      string(24) "57e3bf20bf605714a53e69c1"
    }
    ["name"]=>
    string(5) "gomez"
  }
}
```

# Node.js连接示例

最近更新時間: 2025-01-15 17:01:00

## 相关说明

云数据库 MongoDB 默认提供 `rwuser` 和 `mongouser` 两个用户名，分别支持 MONGODB-CR 和 SCRAM-SHA-1 两种认证方式，对于这两种认证方式，连接 URI 需要做不同的处理，具体参见 [连接实例](#)。

[Node.js MongoDB 驱动文档](#)

## 快速开始

### Node.js 原生示例代码

Shell 安装驱动包：

```
npm install mongodb --save
( 如遇安装不成功可以尝试更换源，npm config set registry http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80registry.cnpmjs.org )
npm init
```

程序代码：

```
'use strict';

var MongoClient = require('mongodb').MongoClient,
    assert = require('assert');

// 拼接 URI
var url = 'mongodb://mongouser:thepasswordA1@10.66.161.177:27017/admin';

mongoClient.connect(url, function(err, db) {
  assert.equal(null, err);
  var db = db.db('testdb'); // 选择一个 db
  var col = db.collection('demoCol'); // 选择一个集合(表)
  // 插入数据
  col.insertOne(
    {
      a: 1,
      something: "yy"
    },
    //可选参数
    //{
      // w: 'majority' // 开启“大多数”模式，保证数据写入 Secondary 节点
    },
    function(err, r) {
      console.info("err:", err);
      assert.equal(null, err);
      // 断言写入成功
      assert.equal(1, r.insertedCount);
      // 查询数据
```

```
col.find().toArray(function(err, docs) {
  assert.equal(null, err);
  console.info("docs:", docs);
  db.close();
});
}
```

输出：

```
[root@VM_2_167_centos node]# node index.js
docs: [ { _id: 567a1bf26773935b3ff0b42a, a: 1, something: 'yy' } ]
```

## Node.js mongoose 连接示例

```
var dbUri = "mongodb://" + user + ":" + password + "@" + host + ":" + port + "/" + dbName;
var opts = {
  auth: {
    authMechanism: 'MONGODB-CR', // 如果使用 SCRAM-SHA-1 认证则不需要此参数
    authSource: 'admin'
  }
};
var connection = mongoose.createConnection(dbUri, opts);
```



# Java连接示例

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

## 相关说明

云数据库 MongoDB 默认提供 `rwuser` 和 `mongouser` 两个用户名，分别支持 MONGODB-CR 和 SCRAM-SHA-1 两种认证方式，对于这两种认证方式，连接 URI 需要做不同的处理，具体参见 [连接实例](#)。

[Java MongoDB 驱动文档](#)

[Java Jar 包下载](#)，请选择3.2以上版本

## 快速开始

### 原生 Java 示例代码

```
package mongodbdemo;

import org.bson.*;
import com.mongodb.*;
import com.mongodb.client.*;

public class Mongodbdemo {

    public static void main(String[] args) {
        String mongoUri = "mongodb://mongouser:thepasswordA1@10.66.187.127:27017/admin";
        MongoClientURI connStr = new MongoClientURI(mongoUri);
        MongoClient mongoClient = new MongoClient(connStr);
        try {
            // 使用名为 someonedb 的数据库
            MongoDB database = mongoClient.getDatabase("someonedb");
            // 取得集合/表 someonetable 句柄
            MongoCollection<Document> collection = database.getCollection("someonetable");

            // 准备写入数据
            Document doc = new Document();
            doc.append("key", "value");
            doc.append("username", "jack");
            doc.append("age", 31);

            // 写入数据
            collection.insertOne(doc);
            System.out.println("insert document: " + doc);

            // 读取数据
            BsonDocument filter = new BsonDocument();
            filter.append("username", new BsonString("jack"));
            MongoCursor<Document> cursor = collection.find(filter).iterator();
            while (cursor.hasNext()) {
                System.out.println("find document: " + cursor.next());
            }
        }
    }
}
```

```
} finally {  
//关闭连接  
mongoClient.close();  
}  
}  
}
```

输出：

```
INFO: Opened connection [connectionId{localValue:2, serverValue:67621}] to 10.66.122.28:27017  
insert document: Document{{key=value, username=jack, age=31, _id=56a6ebb565b33b771f9826dd}}  
find document: Document{{_id=56a3189565b33b2e7ca150ba, key=value, username=jack, age=31}}  
Jan 26, 2016 11:44:53 AM com.mongodb.diagnostics.logging.JULLogger log  
INFO: Closed connection [connectionId{localValue:2, serverValue:67621}] to 10.66.122.28:27017 because the pool has been closed.
```

## Spring Data MongoDB 配置示例

本示例主要为了体现出 [认证库 admin](#) 的配置方法，具体还请参考您使用的 Spring 和 Spring Data MongoDB 的版本而定。

```
<bean id="mongoTemplate" class="org.springframework.data.mongodb.core.MongoTemplate">  
<constructor-arg name="mongoDbFactory" ref="mongoDbFactory" />  
</bean>  
<bean id="mongoDbFactory" class="org.springframework.data.mongodb.core.SimpleMongoDbFactory">  
<constructor-arg name="mongo" ref="mongo" />  
<constructor-arg name="databaseName" value="您的目标库" />  
<constructor-arg name="credentials" ref="userCredentials" />  
<constructor-arg name="authenticationDatabaseName" value="admin" />  
</bean>  
<bean id="userCredentials" class="org.springframework.data.authentication.UserCredentials">  
<constructor-arg name="username" value="用户名" />  
<constructor-arg name="password" value="密码" />  
</bean>
```

# Python连接示例

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

## 相关说明

云数据库 MongoDB 默认提供 `rwuser` 和 `mongouser` 两个用户名，分别支持 MONGODB-CR 和 SCRAM-SHA-1 两种认证方式，对于这两种认证方式，连接 URI 需要做不同的处理，具体参见 [连接实例](#)。

[Python 驱动下载](#)

## 快速开始

### Python 示例代码 1

```
#!/usr/bin/python
import pymongo
import random

mongodbUri = 'mongodb://mongouser:thepasswordA1@10.66.187.127:27017/admin'

client = pymongo.MongoClient(mongodbUri)
db = client.somedb
db.user.drop()
element_num=10
for id in range(element_num):
    name = random.choice(['R9','cat','owen','lee','J'])
    sex = random.choice(['male','female'])
    db.user.insert_one({'id':id, 'name':name, 'sex':sex})

content = db.user.find()
for i in content:
    print i
```

### Python 示例代码 2

```
#!/usr/bin/python
import pymongo
mongodbUri = 'mongodb://mongouser:thepasswordA1@10.66.187.127:27017/admin'
client = pymongo.MongoClient(mongodbUri)
db = client.someonedb

inserted_id = db.somecoll.insert_one({"somekey":"yiqihapi"}).inserted_id
print inserted_id

for doc in db.somecoll.find(dict(_id=inserted_id)):
    print doc

for doc in db.somecoll.find({"somekey":"yiqihapi"}):
    print doc
```

输出：

```
5734431e101e2f6d699b37ef
{u'somekey': u'yiqihapi', u'_id': ObjectId('5734431e101e2f6d699b37ef')}
{u'somekey': u'yiqihapi', u'_id': ObjectId('5734431e101e2f6d699b37ef')}
```

# PHP重连示例

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

## 说明

云数据库 MongoDB 提供的不是简单的 mongod 访问，给到用户访问的是一个负载均衡 IP，此 IP 后面是连接到一系列类似 mongos 一样存在的路由接入层。客户端驱动会透过负载均衡 IP 与接入机建立一个长连接，当此连接处于长期间活跃状态时，我们不会对其做任何干预，但是当长连接闲置时间超过1天时（此时间会随着版本优化而调整），路由接入层会踢掉该连接。一般来说，客户端驱动会实现一个自动重连的过程，但是也有部分语言的驱动并没有实现。对于没有实现自动重连的语言驱动，当用户使用一个已经被踢掉的连接来尝试与云数据库 MongoDB 通信时可能会得到“Remote server has closed the connection”之类的错误信息，所以需手动进行重连，本文给出一个 PHP 重连的 demo。

## 基于 php mongo 驱动的重连实现

```
<?php

function getConnection() {
    $connection = false;
    $uri = 'mongodb://rwuser:1234567a@10.66.148.142:27017/admin?authMechanism=MONGODB-CR';
    $maxRetries = 5;
    for( $counts = 1; $counts <= $maxRetries; $counts++ ) {
        try {
            $connection = new MongoClient($uri);
        } catch( Exception $e ) {
            // 或者 根据需要使用下面的catch代码行，注意那一个“\”，某些框架使用命名空间时需要用到。
            // } catch( \Exception $e ) {
            continue;
        }
        break;
    }
    return $connection;
}

$connection = getConnection();

if($connection) {
    $db = $connection->testdb;
    $collection = $db->testcollection;

    $one = $collection->findOne();

    var_dump($one);
}
```

# 维护实例

## 重启实例

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

### 操作场景

由云数据库 MongoDB 的架构所决定，重启实例分为重启 Mongos 和重启 Mongod 两部分。由于重启实例会造成连接闪断，特别是重启 Mongod 时，如果有数据写入可能会造成 rollback，进而丢失数据。重启期间，云数据库 MongoDB 实例将无法提供正常服务，请提前做好准备，以免对业务造成影响。目前，重启 Mongod 处于白名单控制，需 [提交工单](#) 联系我们。重启属高危操作，请谨慎处理。

### 操作步骤

1. 登录 [MongoDB 控制台](#)，进入副本集或者分片实例列表。
2. 勾选需要重启的实例，在上方单击【重启】，或在实例的操作列选择【更多】>【重启】。
3. 在弹出的对话框，勾选需要重启的组件，单击【确认】，等待任务完成即可。

# 为实例指定项目

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

云数据库 MongoDB 支持将实例分配至不同的项目进行管理。

需要注意的几点特性是：

- 数据库实例在项目间进行分配和移动，不会影响实例对外提供的服务。
- 用户须在新购实例时为实例指定所属的项目，缺省为【默认项目】。
- 已指定项目的实例可通过 [控制台](#) 的【分配至项目】功能重新指定到其他项目。

# 设置实例维护时间

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

## 操作场景

维护时间对于云数据库 MongoDB 而言是非常重要的概念，为保证您的云数据库 MongoDB 实例的稳定性，后台系统会不定期在维护时间内对实例进行维护操作。建议您对业务实例设置自己可接受的维护时间，一般设置在业务低峰期，将对业务的影响降到最低。

## 操作步骤

1. 登录 [MongoDB 控制台](#)，在实例列表，找到需要修改的实例，单击实例名或操作列的【更多】>【管理】。
2. 在实例详情页的“维护时间”处，单击【修改】。
3. 在弹出的对话框，选择维护时间后单击【确认】即可完成实例维护时间设置。



# 变更实例 调整实例规格

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

云数据库 MongoDB 支持快捷调整实例的规格，提供灵活的扩缩容操作。用户可根据其业务所处的实际情况（业务初期、业务快速发展期、业务高峰期、业务低谷期等）灵活的调整其 MongoDB 实例的规格，从而更好满足用户的资源充分利用和成本实时优化等需求。+

## 配置规则

1. 云数据库 MongoDB 实例及其所关联的实例处于正常状态下（运行中）并且当前没有任务执行时才能够发起调整配置操作。
2. 调整配置过程中，不允许取消本次调整配置操作。
3. 调整配置前后实例的名称、访问 IP、访问端口均不发生变化。
4. 调整配置过程中，可能会涉及到数据的搬迁，期间云数据库 MongoDB 实例可正常访问，业务不受影响。
5. 调整配置完毕时可能会涉及实例切换，建议程序有自动重连功能，并且强烈建议选择实例可维护时间内做切换。有关维护时间请参见 [设置实例维护时间](#)。

## 调整配置

1. 登录 [MongoDB 控制台](#)，在实例列表，选择对应地域。
2. 在列表选择需要调整的实例，在“操作”列，单击【配置调整】。
3. 在弹出页，选择调整后的配置，单击【提交】。

# 销毁实例

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

## 操作场景

根据业务需求，您可以在控制台自助退还按量计费和包年包月实例。

- 包年包月实例退还后，实例被移入云数据库回收站保留7天，期间实例无法访问。如您想恢复该实例，可在回收站进行续费恢复。
- 按量计费实例退还后，会直接销毁，无保留期，请谨慎操作。

自助退还后，实例的状态一旦变为“已隔离”时，就不再产生与该实例相关的费用。

- 实例销毁后数据将无法找回，请提前备份实例数据。
- 实例销毁后 IP 资源同时释放，如果该实例有相关的只读或灾备实例：
  - 只读实例将同时被销毁。
  - 灾备实例将会断开同步连接，自动升级为主实例。
- 实例销毁后，退款处理：
  - 5天无理由自助退还的金额将退还至腾讯云金融专区账户。
  - 普通自助退还的金额将按购买支付使用的现金和赠送金支付比例退还至您的腾讯云金融专区账户。

## 操作步骤

### 包年包月实例

1. 登录 [MongoDB 控制台](#)，在实例列表的“操作”列中，选择【更多】>【退货退费】。

包年包月实例，当退货按钮不可用时，表示该账号已使用完包年包月自助退还的限额，表明包年包月实例无法手动销毁，到期后会自动销毁。

2. 在弹出的对话框中，确认无误后，单击【确认】。

3. 在退款信息页，确认无误后，单击【确认退款】。

### 按量计费实例

4. 登录 [MongoDB 控制台](#)，在实例列表的“操作”列中，选择【更多】>【销毁】。

5. 在弹出的对话框中，确认无误后，单击【确认】。

单击【确认】后实例会直接销毁，无保留期，请谨慎操作。



# 备份与恢复

## 备份数据

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

云数据库 MongoDB 默认每日进行自动备份，用户也可以进行手动备份。本文为您介绍通过控制台备份云数据库 MongoDB 的操作。

### 注意：

实例备份过程中不影响业务使用。

## 备份类型

自动备份：平台内置任务，每天会自动发起备份，并根据节点资源负载情况调整备份时间，尽可能降低对DB的影响。手工备份：租户，根据自身需要，手工发起备份数据。

## 自动备份

1. 登录 云数据库 MongoDB 控制台，在实例列表页，单击实例名进入管理页面，选择【备份与回档】>【自动备份设置】页。

2. 选择备份参数，单击【保存】。参数说明如下：

参数	说明
数据备份保留	默认保留7天。目前免费，后续备份空间收费将另行通知。
备份方式	支持物理备份和逻辑备份。TCE支持逻辑备份。
备份时间间隔	支持每12小时备份一次和每24小时备份一次。默认为24小时，即每天备份一次。
备份开始时间	支持不同时间段。默认开始时间为01:00-02:00，即系统会在每天01:00-02:00时间段内开始备份任务。具体的开始时间会随着备份任务具体调度而变化。 当备份时间间隔为每12小时一次，则备份开始时间为首次备份开始时间。
备份异常是否通知	指备份任务执行异常时是否通知用户。MongoDB 的云监控支持事件请参见事件列表。

3. 事件列表

事件中文名称	事件英文名称	事件类型	从属维度	有无恢复概念	事件描述	处理方法和建议
--------	--------	------	------	--------	------	---------

事件中文名称	事件英文名称	事件类型	从属维度	有无恢复概念	事件描述	处理方法和建议
备份 oplog 不足	oplogInsufficient	异常事件	云数据库 MongoDB 实例维度	无	云数据库 MongoDB 在备份时，无法读取到上次备份到本次备份的完整 oplog，这将影响您的数据库回档到 7 天内的任意时间点	建议在 MongoDB 控制台调整云数据库 MongoDB oplog 的大小或备份频率；如您不需要该事件通知，可以在 MongoDB 控制台备份界面进行设置以关闭该事件通知
连接数超限	connectionOverlimit	异常事件	云数据库 MongoDB 实例维度	有	实例连接数使用超过限制	评估当前实例所配置连接数是否满足业务需求，如果需要更大的连接配置建议，升级 MongoDB 数据库实例配置
主从切换	primarywitch	异常事件	云数据库 MongoDB 实例维度	有	实例 Primary 和 Secondary 切换	当物理机故障时可能会触发该事件，请确认实例状态是否正常
磁盘空间已耗尽	instanceOutOfDisk	异常事件	云数据库 MongoDB 实例维度	有	磁盘空间写满，造成实例只读	清理磁盘空间
实例 Rollback	instanceRollback	异常事件	云数据库 MongoDB 实例维度	有	实例数据 rollback	当主节点有部分数据还没有及时同步到从节点时主节点故障并发生主从切换可能会触发该事件，请确认实例状态是否正常
节点 CPU 异常	NodeCPUAbnormal	异常事件	云数据库 MongoDB 实例维度	有	集群中有任一节点 CPU使用率达到 80%，即触发告警	单次告警仅代表实例有单个节点负载较高，可结合连接数和慢查询等其他实例运行状态升级综合评估，必要时升级 MongoDB 数据库实例配置

## 手动备份

1. 在管理页面的右上角单击【手动备份】。
2. 为增加区分度，在弹出的对话框添加备注信息，单击【确认】即可。

# 恢复数据

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

## 操作场景

本文为您介绍通过控制台恢复云数据库 MongoDB 数据的操作。实例的 oplog 空间为固定集合 ( Capped Collection )，当集合空间用完后，再插入的元素就会覆盖最初始的头部的元素。oplog 空间被覆盖可能导致备份和恢复失败，以及无法保证数据恢复的时间点，请根据业务详情合理设置 oplog 空间大小。

请关注：实例管理页【系统监控】里的【oplog时间差】监控指标，在业务有频繁写入、更新和删除操作时，该指标越小，oplog 被覆盖的风险越大。

## 前提条件

已备份实例数据，请参见 [备份数据](#)。

## 操作步骤

1. 登录 [云数据库 MongoDB 控制台](#)，在实例列表中，单击实例名进入实例管理页面。
2. 选择【备份与回档】>【备份列表】页，在需要回档的备份文件列，单击【回档实例】。
3. 在回档页，可选择回档的时间点，以及回档类型。选择【整实例回档】时，系统为您免费创建了一个临时实例，用于存放回档数据，临时实例的用户名和密码与原实例一致。原实例保持不变，不会对业务造成任何影响。整实例回档在回档完成后的48小时内，用户需要访问临时实例确认回档数据。对于临时实例您可选择以下操作：
  - “转正”：将临时实例转为独立于原实例的正式实例，供业务使用。
  - “替换”：用临时实例替换掉原实例（原实例内网 IP 绑定到临时实例）。

# 网络与安全

## 访问管理

### 访问管理概述

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

## 存在问题

如果您在腾讯云金融专区中使用到了云服务器、私有网络、云数据库等多项服务，这些服务由不同的人管理，但都共享您的云账号密钥，将存在如下问题：

- 您的密钥由多人共享，泄密风险高。
- 您无法限制其它人的访问权限，易产生误操作造成安全风险。

## 解决方案

您可以通过 [子账号](#) 实现不同的人管理不同的服务来规避以上的问题。默认情况下，子账号没有使用云服务的权利或者相关资源的权限。因此，我们就需要创建策略来允许子账号使用他们所需要的资源或权限。

[访问管理](#) ( Cloud Access Management , CAM ) 是腾讯云金融专区提供的一套 Web 服务，主要用于帮助用户安全管理腾讯云金融专区账户下资源的访问权限。通过 CAM，您可以创建、管理和销毁用户（组），并通过身份管理和策略管理控制指定用户可以使用的腾讯云金融专区资源。

当您使用 CAM 的时候，可以将策略与一个用户或一组用户关联起来，策略能够授权或者拒绝用户使用指定资源完成指定任务。有关 CAM 策略的更多基本信息，请参见 [策略语法](#)。

若您不需要对子账户进行云数据库相关资源的访问管理，您可以跳过此章节。跳过这些部分不会影响您对文档中其余部分的理解和使用。

## 快速入门

CAM 策略必须授权使用一个或多个 MongoDB 操作，或者必须拒绝使用一个或多个 MongoDB 操作，同时还必须指定可以用于操作的资源（可以是全部资源，某些操作也可以是部分资源），策略还可以包含操作资源所设置的条件。

- 建议用户使用 CAM 策略来管理 MongoDB 资源和授权 MongoDB 操作，对于存量分项目权限的用户体验不变，但不建议再继续使用分项目权限来管理资源与授权操作。
- MongoDB 暂时不支持相关生效条件设置。

相关内容	链接
了解策略基本结构	<a href="#">策略语法</a>
在策略中定义操作	<a href="#">MongoDB 的操作</a>
在策略中定义资源	<a href="#">MongoDB 的资源路径</a>
资源级权限	<a href="#">MongoDB 支持的资源级权限</a>

# 授权策略语法

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

## CAM 策略语法

```
{
  "version": "2.0",
  "statement": [
    {
      "effect": "effect",
      "action": ["action"],
      "resource": ["resource"],
      "condition": {"key": {"value"}}
    }
  ]
}
```

- **版本 version** : 必填项, 目前仅允许值为"2.0"。
- **语句 statement** : 用来描述一条或多条权限的详细信息。该元素包括 effect、action、resource、condition 等多个其他元素的权限或权限集合。一条策略有且仅有一个 statement 元素。
  - **影响 effect** : 必填项, 描述声明产生的结果是“允许”还是“显式拒绝”。包括 allow ( 允许 ) 和 deny ( 显式拒绝 ) 两种情况。
  - **操作 action** : 必填项, 用来描述允许或拒绝的操作。操作可以是 API 或者功能集 ( 一组特定的 API , 以 permid 前缀描述 ) 。
  - **资源 resource** : 必填项, 描述授权的具体数据。资源是用六段式描述, 每款产品的资源定义详情会有所区别。
  - **生效条件 condition** : 必填项, 描述策略生效的约束条件。条件包括操作符、操作键和操作值组成。条件值可包括时间、IP 地址等信息, 有些服务允许您在条件中指定其他值。

## MongoDB 的操作

在 CAM 策略语句中, 您可以从支持 CAM 的任何服务中指定任意的 API 操作。对于 MongoDB, 请使用以 mongodb: 为前缀的 API。例如 mongodb:BackupDBInstance 或 mongodb:CreateAccountUser。如果您要在单个语句中指定多个操作的时候, 请使用逗号将它们隔开, 如下所示:

```
"action":["mongodb:action1","mongodb:action2"]
```

您也可以使用通配符指定多项操作。例如, 您可以指定名字以单词 "Describe" 开头的所有操作, 如下所示:

```
"action":["mongodb:Describe*"]
```

如果您要指定 MongoDB 中所有操作, 请使用 \* 通配符, 如下所示:

```
"action" : ["mongodb:*"]
```

## MongoDB 的资源路径

每个 CAM 策略语句都有适用于自己的资源。资源路径的一般形式如下:

```
qcs:project_id:service_type:region:account:resource
```

- **project\_id** : 描述项目信息, 仅为了兼容 CAM 早期逻辑, 无需填写。



- **service\_type** : 产品简称, 如 mongodb。
- **region** : 地域信息, 如 bj。
- **account** : 资源拥有者的主帐号信息, 如 uin/12345678。
- **resource** : 各产品的具体资源详情, 如 instance/instance\_id 或者 instance/\*。

例如, 您可以使用特定实例 ( cmgo-aw6g1g0z ) 在语句中指定它, 如下所示 :

```
"resource":["qcs::mongodb:bj:uin/12345678:instance/cmgo-aw6g1g0z"]
```

您还可以使用 \* 通配符指定属于特定账户的所有实例, 如下所示 :

```
"resource":["qcs::mongodb:bj:uin/12345678:instance/*"]
```

您要指定所有资源, 或者如果特定 API 操作不支持资源级权限, 请在 resource 元素中使用 \* 通配符, 如下所示 :

```
"resource":["*"]
```

如果您想要在一条指令中同时指定多个资源, 请使用逗号将它们隔开, 如下所示为指定两个资源的例子 :

```
"resource":["resource1","resource2"]
```

下表描述了 MongoDB 能够使用的资源和对应的资源描述方法。其中, \$ 为前缀的单词均为代称, project 指项目 ID, region 指地域, account 指账户 ID。

资源	授权策略中的资源描述方法
实例	qcs::mongodb:\$region:\$account:instance/\$instanceId
VPC	qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId
安全组	qcs::cvm:\$region:\$account:sg/\$sgId

# authresourtype

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

资源级权限指的是能够指定用户对哪些资源具有执行操作的能力。MongoDB 部分支持资源级权限，即表示针对支持资源级权限的 MongoDB 操作，您可以控制何时允许用户执行操作或是允许用户使用特定资源。访问管理 CAM 中可授权的资源类型如下：

资源类型	授权策略中的资源描述方法
<a href="#">MongoDB 实例相关</a>	<pre>qcs::mongodb:\$region::instance/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId</pre>

下表将介绍当前支持资源级权限的 MongoDB API 操作，以及每个操作支持的资源。指定资源路径的时候，您可以在路径中使用 \* 通配符。

表中未列出的云数据库 API 操作，即表示该云数据库 API 操作不支持资源级权限。针对不支持资源级权限的云数据库 API 操作，您仍可以向用户授予使用该操作的权限，但策略语句的资源元素必须指定为 \*。

## MongoDB 实例相关

API 操作	资源路径
BackupDBInstance	<pre>qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId</pre>
CreateAccountUser	<pre>qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId</pre>
CreateDBInstance	<pre>qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId</pre>
CreateDBInstanceHour	<pre>qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId</pre>
DeleteAccountUser	<pre>qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId</pre>
DescribeAccountUsers	<pre>qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId</pre>
DescribeBackupAccess	<pre>qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId</pre>
DescribeBackupRules	<pre>qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId</pre>
DescribeClientConnections	<pre>qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId</pre>
DescribeDBBackups	<pre>qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId</pre>
DescribeDBInstances	<pre>qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId</pre>

API 操作	资源路径
DescribeInstanceDB	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
DescribeInstanceTaskInfo	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
DescribeSlowLog	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
DescribeSlowLogPattern	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
DescribeSpecInfo	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
ExchangeInstance	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
IsolateDBInstance	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
ModifyDBInstanceSpec	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
OfflineIsolatedDBInstance	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
RemoveCloneInstance	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
RenameInstance	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
RenewInstance	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
ResizeOplog	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
RestartInstance	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
RestoreDBInstance	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
SetAccountUserPrivilege	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
SetAutoRenew	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
SetBackupRules	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId

API 操作	资源路径
SetInstanceFormal	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
SetInstanceMaintenance	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
SetPassword	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
SetReadOnlyToNormal	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
TerminateDBInstance	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
TerminateDBInstanceHour	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
UpgradeDBInstance	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId
UpgradeDBInstanceHour	qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/* qcs::mongodb:\$region:\$account:instanceId/\$instanceId

# 重置密码

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

## 操作场景

本文指导您在需要对实例重置密码时，通过云数据库 MongoDB 控制台进行重置操作。

## 操作步骤

1. 登录 [MongoDB 控制台](#)，在实例列表，单击实例名或“操作”列的【更多】>【管理】，进入管理页面。
2. 在实例管理页，选择【数据库管理】>【账号管理】页，在“操作”列单击【修改密码】。
3. 在弹出的对话框，输入新密码等信息，单击【确认】即可。
  - 数据库密码建议定期更换，最长间隔不超过3个月。
  - 数据库密码规格需要8-16个字符，可输入 [A-Za-z0-9!@#%^\*()] 范围内的字符，不能为单一的字母或者数字。

# 监控与告警

## 监控介绍

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

### 监控粒度

云数据库 MongoDB 暂不支持监控粒度的自定义选择，监控自适应策略如下：

时间跨度类型	时间跨度	监控粒度	保留时长
近24小时	0分钟 - 1分钟	1分钟	31天
近24小时	0分钟 - 5分钟	1分钟	31天
近24小时	0小时 -1小时	1分钟	31天
近24小时	0天 -1天	1分钟	31天
近7天	0天 - 2天	1分钟	31天
近7天	2天 - 7天	1分钟	31天
近7天	7天 - 30天	1分钟	31天

### 支持监控的实例类型

云数据库 MongoDB 支持主实例、只读实例和灾备实例的监控，并为每个实例提供独立的监控视图供查询。

### 监控指标

腾讯云金融专区监控为云数据库 MongoDB 实例提供以下监控指标：

指标中文名	指标英文名	单位	维度	指标说明
写入请求	inserts	次	集群	当前集群的写入请求数
读取请求	reads	次	集群	当前集群的读取请求数
更新请求	updates	次	集群	当前集群的更新请求数
删除请求	deletes	次	集群	当前集群的删除请求数
count 请求	counts	次	集群	当前集群的总请求数
Aggregates 请求	aggregates	次	集群	当前集群的聚合请求数
集群连接数	conn	次	集群	集群总连接数，指当前集群 proxy 收到的连接数
集群连接数百分比	connper	%	集群	当前集群的连接数与集群总连接配置的比例

指标中文名	指标英文名	单位	维度	指标说明
容量使用率	diskusage	%	集群	集群当前实际占用存储空间与总容量配置的比例
QPS	qps	次/秒	集群	每秒操作数, 包含 CRUD 操作
10毫秒 - 50毫秒	10ms	次	集群	执行时间在10毫秒和50毫秒之间的请求数
50毫秒 - 100毫秒	50ms	次	集群	执行时间在50毫秒和100毫秒之间的请求数
100毫秒	100ms	次	集群	执行时间超过100毫秒的请求数
超时	timeouts	次	集群	执行时间超时的请求数
主从延迟	slavedelay	秒	集群	主从延迟时间
oplog 时间差	oplogreservedtime	小时	集群	oplog 记录中最后一次操作和首次操作时间差
CPU 使用率	cpuusage	%	节点	当前节点的 CPU 使用率
内存使用率	memusage	%	节点	当前节点的内存使用率
qr	qr	个	节点	等待读操作的客户端队列长度
qw	qw	个	节点	等待写操作的客户端队列长度
连接数	conn	个	节点	当前 mongod 节点的连接数
netin	netin	MB/s	节点	进站流量
netout	netout	MB/s	节点	出站流量

## 查看及监控实例数据

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

登录 [MongoDB 控制台](#)，在实例列表，单击实例名进入管理页面，进入实例详情页和系统监控页可查看详细信息。



# 最佳实践

## 分片集群使用最佳实践

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

分片集群为 MongoDB 的分布式版本，相较副本集，分片集群数据被均衡的分布在不同分片中，不仅大幅提升了整个集群的数据容量上限，也将读写的压力分散到不同分片，以解决副本集性能瓶颈的难题，但分片集群的架构更加复杂，本文重点介绍使用腾讯云金融专区 MongoDB 分片集群时的注意事项。

### 分片集群组件

一个 MongoDB 分片集群由如下三个组件构成，缺一不可：

- **shard**：每个分片是整体数据的一部分子集，每个分片都部署为副本集。
- **mongos**：充当查询路由器，提供客户端应用程序和分片集群之间的接口。
- **config servers**：配置服务器存储集群的元数据和配置，包括权限认证相关。

### 分片集群 sharding 方式及性能影响

MongoDB 分片集群提供三种 Sharding ( 数据分布 ) 方式，分别为基于范围、基于 Hash、基于 zone/tag。不同的 Sharding 方式使用不同的业务，也会对性能产生不同的影响。

- **基于范围** 优势：分片键范围查询性能较好，读性能较好。劣势：数据分布可能不均匀，存在热点。
- **基于 Hash** 优势：数据分布均匀，写性能较好，适用于日志、物联网等高并发场景。劣势：范围查询效率较低。
- **基于 zone/tag** 若数据具备一些天然的区分，如基于地域、时间等标签，数据可以基于标签来做区分。优势：数据分布较为合理。

### 分片键的选择

分片键是文档中的某一个字段，用来进行路由查询，分片键是不可变的，且必须有索引。选择合适的片键对 sharding 效率影响很大，主要基于如下四个因素：

- **取值基数** 取值基数建议尽可能大，如果用小基数的片键，因为备选值有限，那么块的总数量就有限，随着数据增多，块的大小会越来越大，导致水平扩展时移动块会非常困难。例如：选择年龄做一个基数，范围最多只有100个，随着数据量增多，同一个值分布过多时，导致 chunk 的增长超出 chunksize 的范围，引起 jumbo chunk，从而无法迁移，导致数据分布不均匀，性能瓶颈。
- **取值分布** 取值分布建议尽量均匀，分布不均匀的片键会造成某些块的数据量非常大，同样有上面数据分布不均匀，性能瓶颈的问题。
- **查询带分片** 查询时建议带上分片，使用分片键进行条件查询时，mongos 可以直接定位到具体分片，否则 mongos 需要将查询分发到所有分片，再等待响应返回。
- **避免单调底层或递减** 单调递增的 sharding key，数据文件挪动小，但写入会集中，导致最后一篇的数据量持续增大，不断发生迁移，递减同理。

综上，在选择片键时要考虑以上4个条件，尽可能满足更多的条件，才能降低 MoveChunks 对性能的影响，从而获得最优的性能体验。

## 分片集群 balance 介绍及相关参数

在一个分片集群内部，MongoDB 会把数据分为 chunks，后台进程 balancer 负责 chunk 的迁移，从而均衡各个 shard server 的负载，每个 chunk 包含一部分数据，chunk 的产生和迁移会导致 balance 的产生。

?系统初始仅1个 chunk，chunk size 默认值64MB。

chunk 迁移时会造成集群的读写性能下降，因此需要通过适当配置 balance 活动窗口来避免 balance 对业务高峰期的影响，也可以通过命令来关闭 balance。

下面介绍管理 balance 的相关命令，若某些指令无权限执行，请 [提交工单](#) 联系我们处理。

- **查看 mongo 集群是否开启了 balance**

```
mongos> sh.getBalancerState()
true
```

也可通过执行 sh.status() 查看 balance 状态。

- **查看是否正在有数据的迁移**

```
mongos> sh.isBalancerRunning()
false
```

- **设置 balance 窗口**

- 修改 balance 窗口的时间：

```
db.settings.update(
  { _id: "balancer" },
  { $set: { activeWindow: { start: "<start-time>", stop: "<stop-time>" } } },
  { upsert: true }
)
```

- 删除 balance 窗口：

```
use config
db.settings.update({ _id: "balancer" }, { $unset: { activeWindow: true } })
```

- **关闭 balance**

- 默认 balance 的运行可以在任何时间，迁移只需要迁移的 chunk，如需关闭 balance，可执行下列命令：

```
sh.stopBalancer()
sh.getBalancerState()
```

- 停止 balace 后，查看是否有迁移进程正在执行，可执行下列命令：

```
use config
while( sh.isBalancerRunning() ) {
print("waiting...");
sleep(1000);
}
```

- 打开 balance

- 如您需要准备重新打开 balance，可执行下列命令：

```
sh.setBalancerState(true)
```

- 当驱动版本不支持 sh.startBalancer() 时，可执行下列命令来重新打开 balance：

```
use config
db.settings.update( { _id: "balancer" }, { $set : { stopped: false } }, { upsert: true } )
```

- 集合的 balance

- 关闭某个集合的 balance：

```
sh.disableBalancing("students.grades")
```

- 打开某个集合的 balance：

```
sh.enableBalancing("students.grades")
```

- 查看某个集合是否开启了 balance：

```
db.getSiblingDB("config").collections.findOne({_id : "students.grades"}).noBalance
```

# MongoDB协议实例读写示例

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

本文以 Python 代码示例来演示 MongoDB 分片集群的数据基本读写操作。首先在控制台创建分片集群实例，创建完成之后，在业务侧补充下述代码：

示例代码：

```
#!/usr/bin/python
import pymongo
import random

mongodbUri = 'mongodb://mongouser:1234567a@10.66.153.111:27017/admin'

client = pymongo.MongoClient(mongodbUri)
db = client.test

if 'num' in db.collection_names():
    db.drop_collection('num')

#create database and shardkey,shardkey is name
db_admin=client.admin
db_admin.command('enableSharding', 'test')
db_admin.command('shardCollection', 'test.num', key = {'name':1})

#insert data
print 'insert docs'
db.num.insert_one({'id':1, 'name':'R9', 'des':'pretty'})
db.num.insert_one({'id':2, 'name':'BOY', 'des':'handsome'})
db.num.insert_one({'id':3, 'name':'cat', 'des':'nice'})
db.num.insert_one({'id':4, 'name':'dog', 'des':'clever'})
print 'list all docs'
for i in db.num.find(): print i

#insert update doc
print 'update R9 and delete BOY'
db.num.update_one({"name":"R9"}, {"$set":{"des":"good"}})
db.num.delete_one({"name":"BOY"})
db.num.update_one({'id':3}, {"$set":{"des":"kind"}})

print 'print R9'
for i in db.num.find({"name":"R9"}): print i
print 'list all docs'
for i in db.num.find(): print i
```

运行结果：

# 导出导入

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

local 数据库主要存储副本集的配置信息、oplog 等元数据；admin 数据库则主要存储用户、角色等信息。为了防止数据错乱、鉴权失败等现象发生，云数据库 MongoDB 禁止将 local 和 admin 数据库导入实例。

在 CVM 中可用 MongoDB 提供的 shell 客户端连接云数据库 MongoDB 进行数据导入和导出，请注意使用最新版本的 MongoDB 客户端套件，具体操作可参见 [连接示例](#)。

## 导出导入命令

MongoDB 官方提供了两套数据导入导出工具：


- mongodump 和 mongorestore
- mongoexport 和 mongoimport

### mongodump 和 mongorestore

进行整库导出导入时，通常使用 [mongodump](#) 和 [mongorestore](#)，这一对组合操作的数据是 BSON 格式，进行大量 dump 和 restore 时效率较高。

- mongodump 导出命令如下：

```
mongodump --host 10.66.187.127:27017 -u mongouser -p thepasswordA1 --authenticationDatabase=admin --db=testdb -o /data/dump_testdb
```



- mongorestore 导入命令如下：

```
mongorestore --host 10.66.187.127:27017 -u mongouser -p thepasswordA1 --authenticationDatabase=admin --dir=/data/dump_testdb
```



### mongoexport 和 mongoimport

进行单个集合导出导入时，通常使用 [mongoexport](#) 和 [mongoimport](#)，这一对组合操作的数据是 JSON 格式，可读性较高。

- mongoexport 导出命令如下：

```
mongoexport --host 10.66.187.127:27017 -u mongouser -p thepasswordA1 --authenticationDatabase=admin --db=testdb --collection=testcollection -o /data/export_testdb_testcollection.json
```

另外您也可以加上 -f 参数指定需要的字段，-q 参数指定一个查询条件来限定要导出的数据。

- mongoimport 导入命令如下：

```
mongoimport --host 10.66.187.127:27017 -u mongouser -p thepasswordA1 --authenticationDatabase=admin --db=testdb --collection=testcollection2 --file=/data/export_testdb_testcollection.json
```

## 多种认证方式的参数说明

在 [连接示例](#) 中有说明，云数据库 MongoDB 默认提供了“rwuser”和“mongouser”两个用户名分别支持“MONGODB-CR”和“SCRAM-SHA-1”两种认证方式。

- 对于“mongouser”以及在控制台创建的所有新用户，在使用导出导入命令工具时，根据上文示例操作即可。
- 对于“rwuser”，需要在每个命令里加入参数“--authenticationMechanism=MONGODB-CR”。

mongodump 示例：

```
mongodump --host 10.66.187.127:27017 -u rwuser -p thepasswordA1 --authenticationDatabase=admin --authenticationMechanism=MONGODB-CR --db=testdb -o /data/dump_testdb
```

# 开发指南

## 3.6版本命令支持情况

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

MongoDB 官方命令请参见 [官网文档](#)。

腾讯云金融专区数据库 MongoDB 3.6 版本不支持的命令如下表所示：

命令分类	不支持的命令
Sharding Commands	addShard
	removeShard
Query and Write Operation Commands	getPrevError
Role Management Commands	dropAllRolesFromDatabase
Replication Commands	replSetAbortPrimaryCatchUp
	replSetFreeze
	replSetGetConfig
	replSetGetStatus
	replSetInitiate
	replSetMaintenance
	replSetReconfig
	replSetResizeOplog
	replSetStepDown
	replSetSyncFrom
Administration Commands	resync
	cloneCollection
	cloneCollection
	cloneCollectionAsCapped
	compact
	connPoolSync
	logRotate
	setParameter
shutdown	

---

Diagnostic Commands	availableQueryOptions
	dbHash
	getCmdLineOpts
	getLog
	shardConnPoolStats
System Events Auditing Commands	logApplicationMessage



## 开发运维

### 3.6开发运维

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

#### 问题描述

MongoDB 3.6版本实例如果反复 drop 一个 Database 然后创建一个相同名字的 Database , 读写或者 drop 该Database 时可能会报错 'database does not exist' , 具体类似下图所示 :

#### 解决办法

该问题是一个共性问题。出现该问题的原因是 mongos 可能没有更新其 metadata cache。具体请参考官方[说明](#)。如下图所示 :

解决办法有两种, **请选择其中一种** :

1. 重启 mongos , 该操作可以在控制台进行。
2. 或者运行 `flushRouterConfig` 命令 , 内附详细说明。

# CPU使用高问题排查

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

用户在使用 MongoDB 时发现 CPU 使用率高，可以从以下几个方面来排查问题。

1. 首先需要确定业务是否有很高的操作数据库频率。请查看控制台监控指标，具体如下图所示：若业务 QPS 确实高，请评估是否需要升级实例配置。若业务 QPS 并不高，此时需要排查是不是有慢查询。
2. 查看当前 mongod 上有没有慢日志。请关注：command、COLLSCAN、IXSCAN、keysExamined、docsExamined 等关键字。
  - 慢日志，需要联系平台管理员，协助获取。
  - command 指出慢日志中记录的操作。
  - COLLSCAN 代表该查询进行了全表扫描，IXSCAN 代表进行了索引扫描。更多的字段描述请参考 [MongoDB 官网](#)。
    - keysExamined 代表索引扫描条目，docsExamined 代表文档扫描条目。keysExamined 和 docsExamined 越大代表没有建索引或者索引的区分度不高。请确认索引的创建字段。更多的日志说明请参考 [MongoDB 官网](#)

# 慢查询类问题排查

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

您在使用 MongoDB 时发现请求延迟明显变长时，可按照如下步骤进行排查：

1. 请检查实例的请求延迟监控指标有无异常。检查实例的监控数据，如下图所示：时延监控指标主要反馈的是从请求到达接入层直至处理

完返回客户端的时间。若请求时延较高，则需检查 mongod 上是否有慢日志。

参考步骤如下：2. 查看当前 mongod 上是否有慢日志。请关注：command、COLLSCAN、IXSCAN、keysExamined、docsExamined 等关键字，更多的日志说明请参考 [MongoDB 官网](#)。需注意的关键字如下：

- command 指出慢日志中记录的操作。
- COLLSCAN 代表该查询进行了全表扫描，IXSCAN 代表进行了索引扫描。更多的字段描述请参考 [MongoDB 官网](#)。
- keysExamined 代表索引扫描条目，docsExamined 代表文档扫描条目。keysExamined 和 docsExamined 越大代表没有建索引或者索引的区分度不高。请确认索引的创建字段。

3. 请确认是否在前台建索引导致请求被锁住。如果业务查询所用索引并无问题，请确认当前是否在业务繁忙时段进行了前台建索引操作。当为一个集合创建索引时默认方式为前台方式（background 选项的值为 false）。该操作将阻塞其他的所有操作，直到前台完成索引创建。但如果采用后台方式建索引，则在创建索引期间，MongoDB 依旧可以正常提供读写操作服务，不过，后台建索引方式是有代价的，即后台方式建索引可能会导致索引创建时间变长。具体创建索引的选项请参考 [MongoDB 官网](#)。

可通过 currentOp 命令来查看当前建索引的进度，具体的命令如下：

```
db.currentOp(  
{  
  $or: [  
    { op: "command", "query.createIndexes": { $exists: true } },  
    { op: "insert", ns: /\.system\.indexes\b/ }  
  ]  
}
```

返回如下图所示，msg 字段代表了当前建索引的进度，locks 字段代表该操作的锁类型，更多锁的说明请参考 [MongoDB 官网](#)。

4. 检查是否 mongos 负载过高。时延监控指标主要反馈的是从请求到达接入层直至处理完返回客户端的时间，若已确认 mongod 上没有慢操作，但请求时延较高，可能是 mongos 负载过高导致。造成 mongos 负载高的原因有多种，例如业务瞬间建立大量连接可能会导致 mongos 负载过高，或者，多个分片的数据需要汇总也可能造成 mongos 负载高。此时可以进行 mongos 重启。重启 mongos 可以在控制台进行，您可以自行

!重启 mongos 会导致实例所有的连接在重启的一瞬间中断，业务直接进行重连即可，不存在持续影响业务的可能。

# 连接类问题排查

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

您在使用 MongoDB 的过程中经常会遇见两类连接问题，下面介绍可以参考的排查思路。

## 连接使用率高

若您在使用过程中发现实例的连接使用率高，可参考如下步骤来排查问题。

### 1. 确认业务是否使用了连接池。

MongoDB 的服务模型是每个网络连接由一个单独的线程 ( one-thread-per-connection ) 来处理，当网络连接数太多时，过多的线程会导致上下文切换开销变大，同时内存开销也会上涨。每次请求都建立连接和鉴权会极大的影响性能。因此，要限制实例的连接数且连接使用完毕需要释放，推荐业务使用连接池。同时，MongoDB 各个语言的 Driver 基本都会封装一个对象，应该在使用时构造一个全局的对象，然后在后续的请求中使用该全局对象来发送请求给实例。Driver 的对象有默认连接池大小，也可以在构造对象时指定 maxPoolSize 选项来设置连接池大小。

### 2. 如果已经设置了连接池，请检查业务是否有突发异常。

- 请确认业务是否有发布变更，代码逻辑缺陷导致建立大量连接。
- 请检查是否有连接泄漏，在相关 CVM 上统计检查连接数是否异常。
- 请确认业务是否有大量真实突发请求。

### 3. 请检查是否有慢查询导致连接被占用。

- 若确认业务无异常，请检查索引是否有异常，例如之前建立的索引被误删等。
- 若索引无异常，请检查当前是否有大量慢查询。慢查询导致连接一直占用未被释放，因此会建立更多的连接。

请关注 : command、COLLSCAN、IXSCAN、keysExamined、docsExamined 等关键字，更多的日志说明请参考 [MongoDB 官网](#)，需注意的关键字如下：

#### 1. command 指出慢日志中记录的操作。

#### 2. COLLSCAN 代表该查询进行了全表扫描，IXSCAN 代表进行了索引扫描。更多的字段描述请参考 [MongoDB 官网](#)。

#### 3. keysExamined 代表索引扫描条目，docsExamined 代表文档扫描条目。keysExamined 和 docsExamined 越大代表没有建索引或者索引的区分度不高。请确认索引的创建字段。

#### iv. 请确认是否在前台建索引导致请求被锁住

若业务查询所用索引并无问题，请确认当前是否在业务繁忙时段进行了前台建索引操作。当为一个集合创建索引时默认方式为前台方式 ( background 选项的值为 false )。该操作将阻塞其他的所有操作，直到前台完成索引创建。但如果采用后台方式建索引，则在创建索引期间，MongoDB 依旧可以正常的提供读写操作服务，但后台建索引方式是有代价的，即后台方式建索引可能会导致索引创建时间变长。具体创建索引的选项请参考 [MongoDB 官网](#)。

可通过 currentOp 命令来查看当前建索引的进度，具体的命令如下：

```
db.currentOp(  
{  
  $or: [  
    { op: "command", "query.createIndexes": { $exists: true } },  
    { op: "insert", ns: /\.system\.indexes\b/ }  
  ]  
})
```

```
]
}
)
```

返回如下图所示，msg 字段代表了当前建索引的进度，locks 字段代表该操作的锁类型，更多锁的说明请参考 [MongoDB 官网](#)。

## 5. 评估实例配置是否满足业务要求

若经过使用连接池和建立区分度高的索引之后从控制台监控上看业务的连接使用率仍然很高，则可能是实例的配置已经不能满足业务实际需要导致。此时，需要您根据自身业务模型，流量峰值、QPS 和 TPS 等要求来评估实际需要的实例规格配置并根据需要升级实例。

## 连接拒绝

若在实际使用过程中出现了连接拒绝，请参考如下步骤排查问题。

1. 确认实例连接使用率是否达到100%。登录 [腾讯云金融专区 MongoDB 控制台](#)，查看控制台的连接数和连接使用率监控指标，如下图所示：

若实例连接使用率100%，请排查自身业务是否有异常，另一方面紧急情况可以通过在控制台重启 mongos 来快速释放连接。

! 重启 mongos 会导致实例所有的连接在重启的一瞬间中断，业务直接进行重连即可，不存在持续影响业务的可能。若重启后业务连接数迅速增加又导致连接使用率100%，则说明业务确实存在大量有效连接，不属于连接泄漏的场景。此时需要业务首先排查产生大量连接的原因，可参考连接使用率高问题的排查方法。

2. 确认用户名与密码是否正确。请确保用户名和密码正确，如有错，请前往控制台更改。路径为【数据库管理】->【账号管理】，具体如下图所示：

3. 确认 Mongoshell 版本。为保障鉴权成功，请安装 Mongo Shell 3.0及以上版本。安装步骤请参考 [官方文档](#)。

4. 确认认证库是否正确。

!在官网控制台创建的用户其认证库均为 admin，因此用户登录时需要制定认证库为 admin。用命令行创建的用户，例如在 test 库下建立的用户登录时指定的认证库为 test。

# 常见问题

## 功能特性问题

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

### 如何获取实例的慢日志？

专有云MongoDB产品，暂不提供在线下载/查看慢日志功能。如果需要慢日志，请联系平台管理员协助获取。

### MongoDB 是否支持外网访问？

暂不支持，用户如有外网需求，需要直接搭建代理，购买 CVM，通过内网的方式进行访问。

### MongoDB 是否支持无密码访问？

基于安全原因，MongoDB 不支持无密码访问。

### 如何设置从库 dump？

在 mongodump 的参数中设置 readPreference=secondaryPreferred。

### 云数据库 MongoDB 是否支持动态添加 Secondary 节点？

目前暂不支持。

### 云数据库 MongoDB 与自建 MongoDB 的区别是什么？

详细介绍请参见 [产品优势](#)。

### oplog 大小是多少，是否支持调整？

oplog 大小默认为实例容量的10%，用户可在控制台调整其大小，最小为实例容量的10%，最大为实例容量的90%。oplog暂不支持独立扩容，需要随数据存储容量一起扩。

### 购买的容量是否包含 oplog？

由于 oplog 存在 MongoDB 数据库内部，所以会占用实例的购买容量，默认是10%。

### 当前开放了哪些角色权限？

当前只开放 [RoleDBAdminAny](#)和[RoleReadWriteAny](#) 两种角色的权限，暂时不开放 root 权限，后续会逐步放开一些权限，以及开放更多便捷实用的管理控制台功能来代替某些特殊权限的调用。

### 磁盘使用率达到100%会发生什么？

此时实例将处于封禁状态，该状态下不可写入数据，只能做读操作，尝试写入数据的连接将会被关闭。请及时关注自身业务发展和实例使用情况，当容量使用达到一定阈值时请适当扩容。

### MongoDB 的监控里内存占用比很高？

MongoDB 采用一种贪婪策略会尽量分配可用的内存用作缓存，以提高性能，具体请参见 [官方文档](#)。

### MongoDB 目前支持哪些引擎？

目前支持 WiredTiger引擎。

### MongoDB 是否支持维护时间窗？

---

目前暂不支持。

### 为什么 MongoDB 删除数据后没有回收空间？

除了直接删除 db 或者表，其他情况下删除数据 MongoDB 并不会回收空间。 WiredTiger 引擎的空间回收方式请参见 [官方文档](#)。

# 分片集群问题

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

## MongoDB 是否支持分片 ( sharding ) ?

支持, 详情参见 [创建分片集群](#)。

## 什么是 MongoDB 分片集群 ?

云数据库 MongoDB 目前已经支持分片功能。

- 分片集群将数据按照片键分布存储在多台物理机上, 平滑的扩展能力, 非常适用于 TB 或 PB 级的数据存储场景。
- 分片集群支持实例级别的备份和回档来保证数据高可靠。每个分片内采用多节点自动容灾的机制, 保证服务高可用。
- 可以使用腾讯云金融专区 MongoDB 分片功能便捷高效的搭建海量分布式存储系统。

## 如何创建 MongoDB 分片集群 ?

登录 [MongoDB 购买页](#), 在“实例类型”选择【分片集群】, 按需选择分片的片数, 片内节点数, 以及节点规格。每个分片都是多节点的副本集, 片内多节点自动容灾, 保证服务高可用。

## 如何查询 MongoDB 分片集群的信息 ?

在 [控制台](#) 中可以查看分片集群实例的详细信息, 如分片的构成, 片节点的规格和已使用容量, 同时也可以在实际例上进行实例的 [续费管理](#) 以及 [扩容](#) 等操作。

## MongoDB 分片集群扩容方式有哪些 ?

目前只支持将所有节点进行统一扩容, 暂不支持通过添加节点的方式进行扩容。在 [控制台](#) 实例列表页单击【配置调整】, 选择需要扩到的容量规格。

## MongoDB 如何实现分片集群实例监控 ?

云数据库 MongoDB 分片集群实例提供三个维度的监控指标, 来进行整个集群的数据监控。

- 实例维度
- 片维度
- 节点维度

提供操作请求, 容量使用, 负载等多项指标的监控数据, 可在实例的【系统监控】页查看。

## MongoDB 的分片策略是什么 ?

- 支持 hash key 的分片机制。
- 支持联合字段的 shard key。
- 分片实例下所有数据集合必须使用分片, 建议把不分片的数据放到单独的副本集实例下。

## MongoDB 分片认证机制是什么 ?

MongoDB 完全兼容支持 SCRAM-SHA-1 和 MONGODB-CR 两种机制。

## MongoDB 分片集群命令支持情况 ?

详细请参见 [分片集群命令支持情况](#)。



# 实例相关问题

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

## MongoDB 如何查看实例详情？

在实例列表，单击实例名可以进入详细信息页面查看实例详情。

## 如何访问 MongoDB 实例？

云数据库 MongoDB 提供多种语言连接方式，如 Shell，PHP，Node.js，Java，Python。连接示例请参见 [完整的连接说明](#)。

## MongoDB 的升级实例规格花费时间与实例已用容量有关吗？

升级实例规格所需的时间取决于实例已用容量，升级期间实例会发生一次切主，切主期间会出现短暂的不可访问，大约十秒左右。

## MongoDB 创建实例的流程？

可通过 [购买页](#) 按需选择规格大小和时长，单击【立即购买】创建实例。

## 如何在项目中查找 MongoDB 已分配项目的实例？

查找已分配项目的实例，可参考接口 [DescribeMongoDBInstances](#) 查询副本集实例列表。

## MongoDB 实例的连接数规格是多少？是否支持升级连接数？

实例的连接数和实例规格相关，租户在创建/购买实例页面可直接看到，后期可以通过升级规格以获取更大的连接数。

## MongoDB 如何查看实例的慢查询？

专有云MongoDB产品，暂不支持在线查看慢查询。

## MongoDB 查询可创建的实例规格？

可以通过 [DescribeMongoDBProduct](#) 接口查询可创建的实例规格。

# 回档备份问题

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

## MongoDB 每日自动备份和手动备份如何操作？

云数据库 MongoDB 支持两种备份方式，一种是每日自动备份，一种是手动备份。备份数据默认保留7天。

- **自动备份** 实例可提供每天一次的自动备份，您可以在腾讯云金融专区 [MongoDB 控制台](#) 实例详情页的【回档与备份】中查看。
- **手动备份** 在实例详情页的【回档与备份】中，单击右上角的【手动备份】，在弹框中输入备份的备注，提交后即可完成手动备份。

## 回档后进行了替换操作，是否还可以再次进行回档？

不可以，替换后原备份文件已经不再适用于替换后实例，无法再次进行回档，用户选择替换操作前务必确认。

## MongoDB 回档的时间取决于什么？

回档是基于最近的一次全量备份的镜像 +oplog 进行的，回档的时间取决于回放 oplog 的量。如果全量备份的时间点距离回档的时间很久，就需要较长的时间进行 oplog 的回放。

## MongoDB 回档的转正操作是什么意思？

转正是把回档后的临时实例转化为一个全新的实例运行，该实例与原实例无任何对应关系。默认会为临时实例设置2天的有效期，请及时续费。

## MongoDB 如何完成副本集实例的备份回档？

副本集实例目前支持实例级别和库表级别的备份和回档。

- **备份** 在 [控制台](#) 实例详情页单击【手动备份】，或在备份与回档页进行自动备份设置。
- **回档** 在回档操作过程中，需要输入需要回档到的日期，目前支持5日内的任意时间回档，但前提是只能选择两次备份（成功且非 oplog 写满状态）之间的时间点进行回档。如果没有满足的备份请执行一次 [手动备份](#)。

## MongoDB 如何完成分片集群实例的备份回档？

分片集群实例目前支持实例级别的备份和回档。

- **备份** 在 [控制台](#) 实例详情页单击【手动备份】，或在备份与回档页进行自动备份设置。
- **回档** 实例的 oplog 空间为固定集合（Capped Collection），当集合空间用完后，再插入的元素就会覆盖最初部的元素。为了避免 oplog 空间被覆盖导致备份和恢复失败，请根据业务详情合理设置 oplog 空间大小。当业务写入、删除和更新操作频繁时，为了防止两次备份时间点之间的 oplog 被覆盖，可以设置每天备份多次。两次备份时间点之间的 oplog 空间被覆盖，可能无法保证数据恢复的时间点。

# 连接相关问题

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

## MongoDB 连接断开怎么操作？

请参见 [连接示例](#) 排除认证问题。

## MongoDB 出现“Remote server has closed the connection”信息？

首先参见 [连接示例](#) 排除认证问题，如果能连上但是依然会出现这个问题，可能需要实现一个重连机制，详情参见 [重连示例](#)。

## WiredTiger 3.2 存在锁表问题，云版本 MongoDB 是否存在类似问题？

需要根据具体问题分析，例如默认建索引肯定会加全局锁，以及用户执行 fsynclock 命令也是会加锁的。锁是数据库的一个功能，处理并发访问的一系列问题，正常的加锁是必须的，只要不影响业务正常运行就可以。

## MongoDB 应该选哪个版本的驱动程序？

推荐使用最新版本，例如 PHP 可以选择 mongo-1.6 及以上。

## MongoDB 提供哪些语言连接方式？

云数据库 MongoDB 提供多种语言连接方式，例如 Shell、PHP、Node.js、Java、Python，详情请参见 [连接示例](#)。

## 云数据库 MongoDB 版支持哪些语言的客户端进行连接？

云数据库 MongoDB 版针对客户端连接完全兼容 MongoDB，只要是官方 MongoDB 版支持的客户端，云数据库全部支持。例如 C、C++、C#、Java、Node.js、Python、PHP、Perl 等，详情请参见 [MongoDB 官方文档](#)。

## 在 shell 里怎么连接MongoDB？

详情请参见 [Shell 连接示例](#)。

## 业务程序里连接 MongoDB 的 URI 是什么样的？

详情请参见 [连接示例](#)。

## 用 meteor 等各类框架、类库无法连接MongoDB，如何处理？

一般来说都是连接方式、URI 拼接错误，请先检查核实。

## 在 PHP 中，如何设置 MongoDB 最大连接数？

MongoDB 驱动 ( [PHP 官网文档](#) ) 可以通过在连接 URL 中配置 maxPoolSize 参数控制连接数。MongoDB 驱动 ( [PHP 官网文档](#) ) 可以通过 Mongo::setPoolSize() 方法设置连接数，详情请参见 [MongoPool::setSize](#)。

## MongoDB 连接数限制是多少？

内存规格	连接数上限
2GB	1500
4GB	2000
6GB	2500
8GB	3500

内存规格	连接数上限
16GB	6000
24GB	8000
32GB	9500
64GB	16000
128GB	18000
240GB	18000
512GB	20000

对于副本集来说，连接数上限是针对整个实例的，不是单个节点；对于分片集群来说，连接数上限是针对单个 shard，详见 [使用限制](#)。

## 手动重连 MongoDB 怎么操作？

MongoDB 数据库服务提供的不是简单的 mongod 访问，给到用户访问的是一个负载均衡 IP，此 IP 后面是连接到一系列类似 mongos 一样存在的路由接入层。客户端驱动会透过负载均衡 IP 与接入机建立一个长连接，当此连接处于长期间活跃状态时，腾讯云金融专区不会对其做任何干预，但是当长连接闲置时间超过1天时（此时间会随着版本优化而调整），路由接入层会踢掉该连接。一般来说，客户端驱动会实现一个自动重连的过程，但是也有部分语言的驱动并没有实现。对于没有实现自动重连的语言驱动，当用户使用一个已经被踢掉的连接来尝试与腾讯云金融专区 MongoDB 服务通信时可能会得到“Remote server has closed the connection”之类的错误信息，所以需要手动进行重连，这里给出一个 PHP 重连的 demo。

## 基于 PHP mongo 驱动的重连实现

### 如何使用 mongoose 连接云数据库 MongoDB？

mongoose 连接腾讯云金融专区 MongoDB 参数如下：

```
var dbUri = "mongodb://" + user + ":" + password + "@" + host + ":" + port + "/" + dbName;

var opts = {
  auth: {
    authMechanism: 'MONDODB-CR'
  }
};
var connection = mongoose.createConnection(dbUri, opts);
```

## MongoDB 支持外网连接吗？

MongoDB 目前只支持内网连接，连接方式参见 [连接示例](#)。目前暂不支持开通外网访问，如果您要在本地连接 MongoDB，可以使用与 MongoDB 同一账号同一内网下的服务器做端口转发实现。

# 数据迁移问题

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

## 从 MongoDB 数据库中导出数据，如何设置参数？

mongodump 的参数中设置 --readPreference=secondaryPreferred。

## MongoDB 支持哪些数据迁移？

目前支持两类迁移：云数据库 CVM 自建实例迁移、外网实例迁移，详情请参见 [MongoDB 数据迁移](#)。

## 使用 mongodump ( 整库 ) 或者 mongoexport ( 单个集合 ) ，如何把 MongoDB 的数据导出到本地？

在 CVM 中可用 MongoDB 提供的 [shell 客户端](#) 连接云数据库 MongoDB 进行数据导出，**请注意使用最新版本的 MongoDB 客户端套件**。MongoDB 官方提供了两套数据导出工具，一般来说，进行整库导出时使用 mongodump，操作的数据是 BSON 格式，进行大量 dump 效率较高；进行单个集合导出时使用 mongoexport，操作的数据是 JSON 格式，可读性较高。**1. 使用 mongodump 进行整库导出备份** 导出命令如下：

```
mongodump --host 10.66.187.127:27017 -u mongouser -p thepasswordA1 --authenticationDatabase=admin --db=testdb -o /data/dump_testdb
```

### 2. 使用 mongoexport 进行单个集合导出备份 导出命令如下:

```
mongoexport --host 10.66.187.127:27017 -u mongouser -p thepasswordA1 --authenticationDatabase=admin --db=testdb --collection=testcollection -o /data/export_testdb_testcollection.json
```

?您也可以加上 -f 参数指定需要的字段，-q 参数指定一个查询条件来限定要导出的数据。

**3. 关于 rwuser 和 mongouser 用户名在写导出命令时的参数说明** 在 [连接示例](#) 文档中有说明，腾讯云金融专区 MongoDB 默认提供了 rwuser 和 mongouser 两个用户名，分别支持 MONGODB-CR 和 SCRAM-SHA-1 两种认证方式。

- 对于 mongouser 以及在控制台创建的所有新用户，在使用导出命令工具时按照上文示例操作即可。
- 对于 rwuser，需要在每个命令里加入参数 --authenticationMechanism=MONGODB-CR 。

mongodump 示例说明：

```
mongodump --host 10.66.187.127:27017 -u rwuser -p thepasswordA1 --authenticationDatabase=admin --authenticationMechanism=MONGODB-CR --db=testdb -o /data/dump_testdb
```

## 使用 mongorestore ( 整库 ) 或者 mongoimport ( 单个集合 ) ，如何把数据从本地导入到 MongoDB ？

在 CVM 中可用 MongoDB 提供的 [shell 客户端](#) 连接云数据库 MongoDB 进行数据导入，**请注意使用最新版本的 MongoDB 客户端套件**。MongoDB 官方提供了两套数据导入工具，一般来说，进行整库导入时使用 mongorestore，操作的数据是 BSON 格式，进行大量 mongorestore 效率较高；进行单个集合导入时使用 mongoimport，操作的数据是 JSON 格式，可读性较高。

**1. 使用 mongorestore 进行整库导入备份** 导入命令如下：

```
mongorestore --host 10.66.187.127:27017 -u mongouser -p thepasswordA1 --authenticationDatabase=admin --dir=/data/dump_testdb
```

## 2. 使用mongoimport进行单个集合导入备份 导入命令如下:

```
mongoimport --host 10.66.187.127:27017 -u mongouser -p thepasswordA1 --authenticationDatabase=admin --db=testdb --collection=testcollection2 --file=/data/export_testdb_testcollection.json
```

## 3.关于 rwuser 和 mongouser 用户名在写导入命令时的参数说明 在 [连接示例](#) 文档有说明, 腾讯云金融专区 MongoDB 默认提供了 rwuser 和 mongouser 两个用户名, 分别支持 MONGODB-CR 和 SCRAM-SHA-1 两种认证方式。

- 对于 mongouser 以及在控制台创建的所有新用户, 在使用导入命令工具时按照上文示例操作即可。
- 对于 rwuser, 需要在每个命令里加入参数 --authenticationMechanism=MONGODB-CR。

用 mongorestore 示例 :

```
mongorestore --host 10.66.187.127:27017 -u rwuser -p thepasswordA1 --authenticationDatabase=admin --authenticationMechanism=MONGODB-CR --db=testdb -o /data/dump_testdb
```

## 为什么数据导入到 MongoDB 实例后, 占用空间比自建的 MongoDB 小?

可能存在以下几个原因:

- 原始数据库长时间运行积累了大量的增删改操作。
- 写操作时 MongoDB 出于性能考虑在空间分配时分配了大于实际数据的空间。
- 删除数据后原空间没有被再次利用。综合下来导致整个数据库空间的空洞率较高, 而导入数据时相当于做了一次类似磁盘整理的操作, 使导入后的数据保存得相对紧凑, 所以看起来数据变小了。

## MongoDB 的 mongodump 无法导出数据, 如何处理?

mongodump 使用参见 [导入导出](#), mongodump 工具建议使用3.2.10以上版本。

## 其他常见问题

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

### MongoDB 云数据库怎么删除，到期后不续费会自动删除吗？

云数据库 MongoDB 实例到期后不续费会自动销毁，请您确认并备份数据。您可在控制台实例列表，选择【操作】>【更多】>【退货退费】执行自助销毁操作。

### MongoDB 如何申请安全凭证？

第一次使用云 API 之前，您需要在云 CVM 控制台上申请安全凭证。安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId：用于标识 API 调用者身份。
- SecretKey：用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。

API 密钥是构建云 API 请求的重要凭证，使用云 API 可以操作您名下的所有云资源，为了您的财产和服务安全，请妥善保管和定期更换密钥，当您更换密钥后，请及时删除旧密钥，详情请参见 [签名方法](#)。

### MongoDB 用户名使用限制是什么？

实例内建了 rwuser 和 mongouser 两个默认用户。内建用户的角色为 [readWriteAnyDatabase+dbAdmin](#)，即您可以用此用户读写任意数据库，但不具备高危操作的权限。因 MongoDB 版本而异，部分实例只有 rwuser（对于这批实例会进行升级，升级之前会联系您）。您也可以使用 MongoDB 控制台进行账号和权限管理以满足您的业务需要，详情参见 [限制说明](#)。

# 通用参考

## 性能数据

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

本文主要介绍针对云数据库 MongoDB 实例进行标准化的性能测试，测试得出的性能数据仅供用户参考。

## 测试环境

- 测试时间：2020年8月。
- 客户端配置：云服务器 CVM 规格为8核32GB。经验证，实例规格较小时，一个8核32GB的 CVM 压测即可将副本实例 CPU 打满，且效果比多个 CVM 更好一些，当一个 CVM 压不到100%时，可用4个 CVM 均摊并发线程数来压测。

## 测试工具

[YCSB 下载地址](#)

## 测试场景

准备数据约10GB，对于每一种规格，用 YCSB 分别测试 0.5read/0.5update 和 0.95read/0.05update 场景下的 throughput(ops/sec)、RAL(us) 平均读时延、WAL(us) 平均写时延，主要关注100和200并发两种情况下的性能数据。

### 时延

CVM 到 MongoDB 实例的平均时延为0.35ms。时延：Minimum = 0.30ms、Maximum = 0.44ms、Average = 0.35ms

### 相关命令

1. 准备数据（约10GB）`nohup ./ycsb-0.15.0/bin/ycsb load mongodb -s -P workloads/workloada`

`-p mongodb.url=mongodb://mongouser:password@10.216.0.30:27017,10.216.0.28:27017,10.216.0.5:27017/admin?w=0 -p table=test -threads 300 -p recordcount=10000000>loadlog.txt &`

#### 2. 0.5read/0.5update

`nohup ./ycsb-0.15.0/bin/ycsb run mongodb -s -P workloads/workloada -p mongodb.url=mongodb://mongouser: password @10.216.0.30:27017,10.216.0.28:27017,10.216.0.5:27017/admin?w=0 -p table=test -p recordcount=10000000 -p readproportion=0.5 -p updateproportion=0.5 -p insertproportion=0 -p operationcount=100000 -threads 100 >runlog.txt &`

#### 3. 0.95read/0.05update



```
nohup ./ycsb-0.15.0/bin/ycsb run mongodb -s -P workloads/workloada -p mongodb.url=mongodb://mongouser: password
@10.216.0.30:27017,10.216.0.28:27017,10.216.0.5:27017/admin?w=0 -p table=test -p recordcount=10000000 -p
readproportion=0.5 -p updateproportion=0.5 -p insertproportion=0 -p operationcount=100000 -threads 100 >runlog.txt &
...
```

?

- `-p operationcount=100000` 根据具体执行时间动态调整，需要保证执行时间在二十分钟以上，否则时间过短没有代表性。
- `?w=0` 中的 `w` 表示 write concern。
- `w:1` ( 应答式写入 ) 要求确认操作已经传播到指定的单个 `mongod` 实例或副本集主实例，缺省为1。
- `w:0` ( 非应答式写入 ) 不返回任何响应，所以无法知道写入是否成功，但对于尝试向已关闭的套接字写入或者网络故障会返回异常信息。
- `w:>1` ( 用于副本集环境 ) 该值用于设定写入节点的数目，包括主节点。

## 测试数据

### 读&更新比50:50

MongoDB 规格	threads	throughput(ops/sec)	RAL(us)	WAL(us)	CPU 利用率
2核4GB	100	3188	24091	38254	100%
2核4GB	200	5510	34475	38022	100%
4核8GB	100	7058	8355	19887	100%
4核8GB	200	13590	14391	14983	100%
6核16GB	100	8970	22132	51	100%
6核16GB	200	10041	28696	10966	100%
12核32GB	100	29462	6727	35	100%
12核32GB	200	47815	4673	3681	100%
24核64GB	100	107047	1826	33	100%
24核64GB	200	51046	7802	27	100%
24核128GB	100	130811	1486	32	100%
24核128GB	200	49274	8054	27	100%
32核240GB	100	154253	1254	32	100%
32核240GB	200	52148	8243	1108	100%
48核512GB	100	174284	1103	28	100%
48核512GB	200	121713	3237	32	100%

### 读&更新比95:5

MongoDB 规格	threads	throughput(ops/sec)	RAL(us)	WAL(us)	CPU 利用率
2核4GB	100	2738	38216	178	100%
2核4GB	200	10093	20178	11561	100%
4核8GB	100	14380	6864	7631	100%
4核8GB	200	26459	7651	5369	100%
6核16GB	100	13707	7650	56	100%
6核16GB	200	45796	4383	3928	100%
12核32GB	100	115529	902	37	100%
12核32GB	200	56751	3658	31	100%
24核64GB	100	160227	668	29	100%
24核64GB	200	112755	1876	32	100%
24核128GB	100	159130	659	26	100%
24核128GB	200	112993	1936	32	100%
32核240GB	100	167518	634	28	74%
32核240GB	200	172424	1244	35	100%
48核512GB	100	173768	608	31	50%
48核512GB	200	211986	1012	33	85%

# 服务等级协议

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

## 云平台数据库MongoDB服务等级协议

### 1.服务内容

云平台数据库MongoDB是云平台基于全球最有潜力的开源NoSQL数据库MongoDB专业打造的高性能分布式数据存储服务，100%完全兼容MongoDB 协议，适用于面向非关系型数据库的场景。

同时云平台数据库MongoDB提供了高性能、高可靠、易用、便捷的MongoDB集群服务，每一个实例都是至少一主一从的副本集或者包含多个副本集的分片集群，保证了用户数据高可用。

### 2.数据持久性

服务周期内(即用户购买的MongoDB的服务期内)承诺每月用户申请实例的数据存储的持久性为99.9996%。即用户每月每1000000个实例的存储的文件，每月只有4个实例有数据丢失的可能性。

3.数据可销毁性 用户主动删除数据或用户服务期满后需要销毁数据，删除数据后或设备弃置、转售前云平台将采取磁盘低级格式化操作彻底删除用户所有数据，并无法复原，硬盘到期报废时将进行消磁。

### 4.数据知情权

A.数据存储的数据中心位置。

B.数据备份数量以及备份数据存储的数据中心位置。

C.帮助用户选择网络条件合适的数据中心存储数据，冷备则是根据资源利用情况动态分配，用户默认无需选择数据中心和冷备中心位置。

D.数据中心要遵守的当地的法律和中华人民共和国相关法律。

E.用户所有数据不会提供给任意第三方，除政府监管部门监管审计需要。用户的行为日志会用于数据库运行状态的数据分析，但不会对外呈现用户个人信息数据。

### 5.数据私密性

云平台通过配置防火墙策略，采用白名单过滤机制进行网络隔离，通过MongoDB实例的用户名，密码的权限控制机制来保证同一资源池用户数据互不可见。

### 6.数据可审查性

云平台在依据现有法律法规体系下，出于配合政府监管部门的监管或安全取证调查等原因的需要，在符合流程和手续完备的情况下，可以提供数据库相关信息，包括关键组件的运行日志、运维人员的操作记录、用户操作记录等信息。

### 7.服务可用性

A.云平台数据库MongoDB承诺99.95%的业务可用性。即单个数据库实例每个服务周期所有可用时间/服务周期不低于99.95%。其中业务不可用的统计单元为用户单数据库实例。

B.业务故障的恢复正常时间5分钟以下，不计入业务不可用性计算中，不可用时间指业务发生故障开始到恢复正常使用的时间，包括维护时间。

### 8.故障恢复能力

云平台提供专业团队7x24小时帮助维护。

# 词汇表

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

## QPS

每秒查询率 QPS 是对一个特定的查询服务器在规定时间内所处理流量多少的衡量标准。

## 数据库存储

用于持久化保存数据库数据和日志的底层存储资源。

## 数据库连接数

连接到数据库实例的客户端会话数。

## 数据库迁移

随着应用业务的变化，数据库从一个环境迁移到另一个环境。例如从本地 IDC 迁移到云上，或者从某个云迁移到另一个云上。

## 数据库实例

数据库实例是在云中运行的独立数据库环境，也是 TencentDB 的基本构建数据块。一个数据库实例可以包含由数据库用户创建的多个数据库，并且可以使用与独立数据库实例相同的客户端工具和应用程序进行访问。

## 数据库引擎

数据库引擎是用于存储、处理和保护数据的核心服务。利用数据库引擎可控制访问权限并快速处理事务，从而满足企业内大多数需要处理大量数据的应用程序的要求。每个数据库实例均支持数据库引擎。

## 联系我们

最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00

### 热线电话

当您在使用数据库遇到问题时，可以直接致电客服人员，寻求相应的帮助。

# API文档

## 云数据库 MongoDB ( mongodb )

版本 ( 2019-07-25 )

### API概览

最近更新時間: 2024-10-18 10:38:26

### API版本

V3

### 任务相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">DescribeAsyncRequestInfo</a>	查询异步任务状态接口

### 备份相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">DescribeDBBackups</a>	查询实例备份列表

### 实例相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">AssignProject</a>	指定云数据库实例的所属项目
<a href="#">CreateDBInstance</a>	创建云数据库实例 ( 包年包月 )
<a href="#">CreateDBInstanceHour</a>	创建云数据库实例 ( 按量计费 )
<a href="#">DescribeDBInstanceDeal</a>	获取数据库实例订单详情
<a href="#">DescribeDBInstances</a>	查询云数据库实例列表
<a href="#">DescribeSpecInfo</a>	查询云数据库的售卖规格
<a href="#">InquirePriceCreateDBInstances</a>	创建实例询价
<a href="#">InquirePriceModifyDBInstanceSpec</a>	变更配置询价
<a href="#">InquirePriceRenewDBInstances</a>	续费实例询价

接口名称	接口功能
<a href="#">IsolateDBInstance</a>	隔离云数据库实例
<a href="#">ModifyDBInstanceSpec</a>	调整云数据库实例配置
<a href="#">OfflineIsolatedDBInstance</a>	下线隔离状态的云数据库实例
<a href="#">RenameInstance</a>	修改实例名称
<a href="#">RenewDBInstances</a>	续费云数据库实例

## 账号相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">ResetDBInstancePassword</a>	修改实例用户的密码

# 调用方式

## 接口签名v1

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:26

tcecloud API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息 ( Signature ) 以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

### 1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- **用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。**

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录tcecloud管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

### 2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

**注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！**

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下：

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou



参数名称	中文	参数值
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

## 2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序 ( ASCII 码 ) 升序排序。注意：1) 只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2) 按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下：

```
{
  'Action': 'DescribeInstances',
  'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
  'Limit': 20,
  'Nonce': 11886,
  'Offset': 0,
  'Region': 'ap-guangzhou',
  'SecretId': 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
  'Timestamp': 1465185768,
  'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

## 2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action"，参数值为 "DescribeInstances"，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances。注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为：

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

## 2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。签名原文字符串由以下几个参数构成：

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机: 查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.finance.cloud.tencent.com。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 /。
4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原串的连接规则为: 请求方法 + 请求主机 + 请求路径 + ? + 请求字符串

示例的连接结果为：

```
GETcvm.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

## 2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例：

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为：

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

## 3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数 ( Signature ) 为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

**注意：**如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

**注意：**有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

**注意：**其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

## 4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误

错误代码	错误描述
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法 ( 不是云 API 密钥类型 )

## 5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的tcecloud SDK 3.0，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK。

最终输出的 url 可能为：`http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80cvm.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeInstances&InstanceId=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WfkmLPx3EXAMPLE&Signature=Elip9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

### Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";

    public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
        Mac mac = Mac.getInstance(method);
```

```
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
    StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.finance.cloud.tencent.com/?");
    // 签名时要求对参数进行字典排序, 此处用TreeMap保证顺序
    for (String k : params.keySet()) {
        s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
    }
    return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingException {
    StringBuilder url = new StringBuilder("http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80cvm.finance.cloud.tencent.com/?");
    // 实际请求的url中对参数顺序没有要求
    for (String k : params.keySet()) {
        // 需要对请求串进行urlencode, 由于key都是英文字母, 故此处仅对其value进行urlencode
        url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).append("&");
    }
    return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
    // 实际调用时应当使用随机数, 例如: params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MAX_VALUE));
    params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
    // 实际调用时应当使用系统当前时间, 例如: params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 1000);
    params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
    params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
    params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
    params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
    params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
    params.put("Limit", 20); // 业务参数
    params.put("Offset", 0); // 业务参数
    params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
    params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE", "HmacSHA1")); // 公共参数
    System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

## Python

注意: 如果是在 Python 2 环境中运行, 需要先安装 requests 依赖包: `pip install requests`。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests
```

```
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
    s = method + endpoint + "/"
    query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
    return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
    hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
    return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
    endpoint = "cvm.finance.cloud.tencent.com"
    data = {
        'Action': 'DescribeInstances',
        'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
        'Limit': 20,
        'Nonce': 11886,
        'Offset': 0,
        'Region': 'ap-guangzhou',
        'SecretId': secret_id,
        'Timestamp': 1465185768, # int(time.time())
        'Version': '2017-03-12'
    }
    s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
    data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
    print(data["Signature"])
    # 此处会实际调用，成功后可能产生计费
    # resp = requests.get("http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80" + endpoint, params=data)
    # print(resp.url)
```

# 接口签名v3

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:26

tcecloud API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息 ( Signature ) 以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

## 1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- **用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。**

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录tcecloud管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

## 2. TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

### 2.1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串 ( CanonicalRequest )：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法 ( GET、POST )，本示例中为 GET；

- CanonicalURI : URI 参数, API 3.0 固定为正斜杠 (/) ;
- CanonicalQueryString : 发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串, 对于 POST 请求, 固定为空字符串, 对于 GET 请求, 则为 URL 中间号 (?) 后面的字符串内容, 本示例取值为: Limit=10&Offset=0。注意: CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders : 参与签名的头部信息, 至少包含 host 和 content-type 两个头部, 也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则: 1) 头部 key 和 value 统一转成小写, 并去掉首尾空格, 按照 key:value\n 格式拼接; 2) 多个头部, 按照头部 key (小写) 的字典排序进行拼接。此例中为: content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.finance.cloud.tencent.com\n
- SignedHeaders : 参与签名的头部信息, 说明此次请求有哪些头部参与了签名, 和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则: 1) 头部 key 统一转成小写; 2) 多个头部 key (小写) 按照字典排序进行拼接, 并且以分号 (;) 分隔。此例中为: content-type;host
- HashedRequestPayload : 请求正文的哈希值, 计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload))), 对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希, 然后十六进制编码, 最后编码串转换成小写字母。注意: 对于 GET 请求, RequestPayload 固定为空字符串, 对于 POST 请求, RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则, 示例中得到的规范请求串如下 (为了展示清晰, \n 换行符通过另起打印新的一行替代):

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.finance.cloud.tencent.com

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

## 2.2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串:

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm : 签名算法, 目前固定为 TC3-HMAC-SHA256 ;
- RequestTimestamp : 请求时间戳, 即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值, 如上示例请求为 1539084154 ;
- CredentialScope : 凭证范围, 格式为 Date/service/tc3\_request, 包含日期、所请求的服务和终止字符串 (tc3\_request)。**Date 为 UTC 标准时间的日期, 取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致;** service 为产品名, 必须与调用的产品域名一致, 例如 cvm。如上示例请求, 取值为 2018-10-09/cvm/tc3\_request ;
- HashedCanonicalRequest : 前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值, 计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意:

1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到, 且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息, 例如东八区, 将导致白天和晚上调用成功, 但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065, 在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25, 但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25, 而不是 2019-02-26。

2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

### 2.3. 计算签名

1) 计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2) 计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

### 2.4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', ' +
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；
- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5
da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```



最终完整的调用信息如下：

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80cvm.finance.cloud.tencent.com/?Limit=10&Offset=0
```

```
Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
Host: cvm.finance.cloud.tencent.com
```

```
X-TC-Action: DescribeInstances
```

```
X-TC-Version: 2017-03-12
```

```
X-TC-Timestamp: 1539084154
```

```
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

### 3. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

### 4. 签名演示

#### Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpURLConnection;
import javax.xml.bind.DataConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";
```

```
private final static String ENDPOINT = "cvm.finance.cloud.tencent.com";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";

public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
    Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
    mac.init(secretKeySpec);
    return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    String service = "cvm";
    String host = "cvm.finance.cloud.tencent.com";
    String region = "ap-guangzhou";
    String action = "DescribeInstances";
    String version = "2017-03-12";
    String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
    String timestamp = "1539084154";
    //String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    // 注意时区, 否则容易出错
    sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
    String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

    // ***** 步骤 1 : 拼接规范请求串 *****
    String httpRequestMethod = "GET";
    String canonicalUri = "/";
    String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
    String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + host + "\n";
    String signedHeaders = "content-type;host";
    String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
    String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQueryString + "\n"
    + canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
    System.out.println(canonicalRequest);

    // ***** 步骤 2 : 拼接待签名字符串 *****
    String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
    String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
    String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashedCanonicalRequest;
    System.out.println(stringToSign);

    // ***** 步骤 3 : 计算签名 *****
    byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
    byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
    byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
    String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).toLowerCase();
    System.out.println(signature);

    // ***** 步骤 4 : 拼接 Authorization *****
    String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope + " , "
    + "SignedHeaders=" + signedHeaders + " , " + "Signature=" + signature;
    System.out.println(authorization);
}
```

```
TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

## Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.finance.cloud.tencent.com"
endpoint = "http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ***** 步骤 1 : 拼接规范请求串 *****
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
    canonical_querystring = ""
    ct = "json"
    payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
    canonical_uri + "\n" +
    canonical_querystring + "\n" +
    canonical_headers + "\n" +
    signed_headers + "\n" +
    hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ***** 步骤 2 : 拼接待签名字符串 *****
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
```

```
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)

# ***** 步骤 3 : 计算签名 *****
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()
print(signature)

# ***** 步骤 4 : 拼接 Authorization *****
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```

# 请求结构

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:26

## 1. 服务地址

地域 ( Region ) 是指物理的数据中心的地理区域。tcecloud交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 [查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。

## 2. 通信协议

tcecloud API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

## 3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST ( 推荐 )
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json ( 推荐 )，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data ( 仅部分接口支持 )，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

## 4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

## 返回结果

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:26

### 正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
  "Response": {
    "TotalCount": 0,
    "InstanceStatusSet": [],
    "RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
  }
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0，InstanceStatusSet 列表为空。

### 错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

### 公共错误码 (TODO: 重复信息, 是否真的需要?)

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法 ( 不是云 API 密钥类型 )。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作, 代表请求将会是成功的, 只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误, 只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

## 公共参数

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:26

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

### 签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中输入公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

### 签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。



参数名称	类型	必选	描述
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

## 地域列表

地域 ( Region ) 是指物理的数据中心的地理区域。tcecloud交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 [查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。

# 任务相关接口

## 查询异步任务状态接口

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:26

### 1. 接口描述

接口请求域名：mongodb.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询异步任务状态接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-10-09 12:11:26。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAsyncRequestInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-07-25
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
AsyncRequestId	是	否	String	异步请求Id，涉及到异步流程的接口返回，如CreateBackupDBInstance

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	String	状态
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	

---

错误码	描述
InvalidParameterValue.StatusAbnormal	
InvalidParameter.PermissionDenied	

# 备份相关接口

## 查询实例备份列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:26

### 1. 接口描述

接口请求域名：mongodb.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeDBBackups ) 用于查询实例备份列表，目前只支持7天内的备份查询。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-11 21:28:02。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeDBBackups
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-07-25
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
InstanceId	是	否	String	实例ID，格式如：cmgo-p8vnipr5。与云数据库控制台页面中显示的实例ID相同

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BackupList	<a href="#">BackupInfo</a>	备份列表
TotalCount	UInt64	备份总数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

---

错误码	描述
InvalidParameter	
InvalidParameterValue.NotFoundInstance	
InvalidParameter.PermissionDenied	

# 实例相关接口

## 指定云数据库实例的所属项目

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:26

### 1. 接口描述

接口请求域名：mongodb.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(AssignProject)用于指定云数据库实例的所属项目。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-05 17:14:17。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AssignProject
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-07-25
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
InstanceIds	是	否	Array of String	实例ID列表，格式如：cmgo-p8vnipr5。与云数据库控制台页面中显示的实例ID相同
ProjectId	是	否	Uint64	项目ID

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FlowIds	Uint64	返回的异步任务ID列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
InvalidParameterValue.NotFoundInstance	
InvalidParameterValue.LockFailed	
InvalidParameter.PermissionDenied	
InvalidParameterValue.ProjectNotFound	

# 创建云数据库实例 ( 包年包月 )

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:26

## 1. 接口描述

接口请求域名: mongodb.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(CreateDBInstance)用于创建包年包月的MongoDB云数据库实例。接口支持的售卖规格, 可从查询云数据库的售卖规格 ( DescribeSpecInfo ) 获取。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-10-09 12:19:35。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: CreateDBInstance
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2019-07-25
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NodeNum	是	否	UInt64	每个副本集内节点个数, 当前副本集节点数固定为3, 分片从节点数可选, 具体参照查询云数据库的售卖规格返回参数
Memory	是	否	UInt64	实例内存大小, 单位: GB
Volume	是	否	UInt64	实例硬盘大小, 单位: GB
MongoVersion	是	否	String	版本号, 具体支持的售卖版本请参照查询云数据库的售卖规格 ( DescribeSpecInfo ) 返回结果。参数与版本对应关系是 MONGO_3_WT: MongoDB 3.2 WiredTiger存储引擎版本, MONGO_3_ROCKS: MongoDB 3.2 RocksDB存储引擎版本, MONGO_36_WT: MongoDB 3.6 WiredTiger存储引擎版本
GoodsNum	是	否	UInt64	实例数量, 最小值1, 最大值为10
Zone	是	否	String	实例所属区域名称, 格式如: ap-guangzhou-2
ProjectId	否	否	Int64	项目ID, 不设置为默认项目
Period	是	否	UInt64	实例时长, 单位: 月, 可选值包括 [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,24,36]
MachineCode	是	否	String	机器类型, HIO: 高IO型; HIO10G: 高IO万兆型
VpcId	否	否	String	私有网络 ID, 如果不传则默认选择基础网络, 请使用 <a href="#">查询私有网络列表</a>



参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
SubnetId	否	否	String	私有网络下的子网 ID，如果设置了 UniqVpcId，则 UniqSubnetId 必填，请使用 查询子网列表
Password	否	否	String	实例密码，不设置该参数则需要创建完成后通过设置密码接口初始化实例密码。密码必须是8-16位字符，且至少包含字母、数字和字符 !@#%^* () 中的两种
ClusterType	是	否	String	实例类型，REPLSET-副本集，SHARD-分片集群
ReplicateSetNum	是	否	UInt64	副本集个数，创建副本集实例时，该参数必须设置为1；创建分片实例时，具体参照查询云数据库的售卖规格返回参数
Tags	否	否	Array of TagInfo	实例标签信息
AutoRenewFlag	否	否	UInt64	自动续费标记，可选值为：0 - 不自动续费；1 - 自动续费。默认为不自动续费
AutoVoucher	否	否	UInt64	是否自动选择代金券，可选值为：1 - 是；0 - 否；默认为0
Clone	否	否	Int64	1:正式实例,2:临时实例,3:只读实例，4：灾备实例
Father	否	否	String	若是只读，灾备实例，Father必须填写，即主实例ID
SecurityGroup	否	否	Array of String	安全组

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DealId	String	订单ID
InstanceIds	String	创建的实例ID列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InvalidParameterValue.ReplicaSetNumError	
InvalidParameterValue.MongoVersionError	

错误码	描述
InvalidParameterValue.RegionError	
InvalidParameterValue.SpecNotOnSale	
InvalidParameterValue.VpcIdOrSubnetIdNotFound	
InvalidParameterValue.ProjectNotFound	
InvalidParameterValue.MachineTypeError	
InvalidParameterValue.SecondaryNumError	
InvalidParameterValue.ZoneClosed	
InvalidParameterValue.ZoneError	
InvalidParameterValue.TagNotFound	
InvalidParameterValue.PasswordRuleFailed	
InvalidParameterValue.InvalidTradeOperation	
InvalidParameter.PermissionDenied	

# 创建云数据库实例 ( 按量计费 )

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:26

## 1. 接口描述

接口请求域名：mongodb.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(CreateDBInstanceHour)用于创建按量计费的MongoDB云数据库实例。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-11 16:50:32。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateDBInstanceHour
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-07-25
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Memory	是	否	UInt64	实例内存大小，单位：GB
Volume	是	否	UInt64	实例硬盘大小，单位：GB
ReplicateSetNum	是	否	UInt64	副本集个数，创建副本集实例时，该参数必须设置为1；创建分片实例时，具体参照查询云数据库的售卖规格返回参数
NodeNum	是	否	UInt64	每个副本集内节点个数，当前副本集节点数固定为3，分片从节点数可选，具体参照查询云数据库的售卖规格返回参数
MongoVersion	是	否	String	版本号，具体支持的售卖版本请参照查询云数据库的售卖规格 ( DescribeSpecInfo ) 返回结果。参数与版本对应关系是 MONGO_3_WT：MongoDB 3.2 WiredTiger存储引擎版本，MONGO_3_ROCKS：MongoDB 3.2 RocksDB存储引擎版本，MONGO_36_WT：MongoDB 3.6 WiredTiger存储引擎版本
MachineCode	是	否	String	机器类型，HIO：高IO型；HIO10G：高IO万兆
GoodsNum	是	否	UInt64	实例数量，最小值1，最大值为10
Zone	是	否	String	可用区信息，格式如：ap-guangzhou-2
VpcId	是	否	String	私有网络ID，如果不设置该参数则默认选择基础网络
SubnetId	是	否	String	私有网络下的子网ID，如果设置了 VpcId，则 SubnetId必填

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
ClusterType	是	否	String	实例类型，REPLSET-副本集，SHARD-分片集群
Password	否	否	String	实例密码，不设置该参数则需要在创建完成后通过设置密码接口初始化实例密码。密码必须是8-16位字符，且至少包含字母、数字和字符 !@#%^*() 中的两种
ProjectId	否	否	Int64	项目ID，不设置为默认项目
Tags	否	否	Array of TagInfo	实例标签信息
Clone	否	否	Int64	1:正式实例,2:临时实例,3:只读实例，4：灾备实例
Father	否	否	String	父实例Id，当Clone为3或者4时，这个必须填
SecurityGroup	是	否	Array of String	安全组
InstanceName	否	否	String	实例名称

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DealId	String	订单ID
InstanceIds	String	创建的实例ID列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.ClusterTypeError	
InvalidParameter	
InvalidParameterValue.ReplicaSetNumError	
InvalidParameterValue.MongoVersionError	
InvalidParameterValue.RegionError	
InvalidParameterValue.SpecNotOnSale	

错误码	描述
InvalidParameterValue.ProjectNotFound	
InvalidParameterValue.MachineTypeError	
InvalidParameterValue.ZoneClosed	
InvalidParameterValue.ZoneError	
InvalidParameterValue.TagNotFound	
InvalidParameterValue.PasswordRuleFailed	
InvalidParameterValue.InvalidTradeOperation	
InvalidParameter.PermissionDenied	
InvalidParameterValue.PostPaidInstanceBeyondLimit	

# 获取数据库实例订单详情

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:27

## 1. 接口描述

接口请求域名：mongodb.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeDBInstanceDeal ) 用于获取MongoDB购买、续费及变配订单详情。

默认接口请求频率限制：5次/秒。

接口更新时间：2020-04-21 10:41:31。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeDBInstanceDeal
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-07-25
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DealId	是	否	String	订单ID，通过CreateDBInstance等接口返回

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	订单状态，1：未支付，2：已支付，3：发货中，4：发货成功，5：发货失败，6：退款，7：订单关闭，8：超时未支付关闭。
OriginalPrice	Float	订单原价。
DiscountPrice	Float	订单折扣价格。
Action	String	订单行为，purchase：新购，renew：续费，upgrade：升配，downgrade：降配，refund：退货退款。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

---

错误码	描述
InvalidParameter	
InternalError	

# 查询云数据库实例列表

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:27

## 1. 接口描述

接口请求域名：mongodb.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(DescribeDBInstances)用于查询云数据库实例列表，支持通过项目ID、实例ID、实例状态等过滤条件来筛选实例。支持查询主实例、灾备实例和只读实例信息列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-01-05 22:49:17。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeDBInstances
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-07-25
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
InstanceIds	否	否	Array of String	实例ID列表，格式如：cmgo-p8vnipr5。与云数据库控制台页面中显示的实例ID相同
InstanceType	否	否	Int64	实例类型，取值范围：0-所有实例,1-正式实例, 2-临时实例, 3-只读实例, -1-正式实例+只读+灾备实例
ClusterType	否	否	Int64	集群类型，取值范围：0-副本集实例, 1-分片实例, -1-所有实例
Status	否	否	Array of Int64	实例状态，取值范围：0-待初始化, 1-流程执行中, 2-实例有效, -2-实例已过期
VpcId	否	否	String	私有网络的ID，基础网络则不传该参数
SubnetId	否	否	String	私有网络的子网ID，基础网络则不传该参数。入参设置该参数的同时，必须设置相应的VpcId
PayMode	否	否	Int64	付费类型，取值范围：0-按量计费, 1-包年包月, -1-按量计费+包年包月
Limit	否	否	UInt64	单次请求返回的数量，最小值为1，最大值为100，默认值为20
Offset	否	否	UInt64	偏移量，默认值为0
OrderBy	否	否	String	返回结果集排序的字段，目前支持："ProjectId", "InstanceName", "CreateTime"，默认为升序排序



参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
OrderByType	否	否	String	返回结果集排序方式，目前支持："ASC"或者"DESC"
ProjectIds	否	否	Array of Uint64	项目 ID
SearchKey	否	否	String	搜索关键词，支持实例Id、实例名称、完整IP
Tags	否	否	Array of <a href="#">TagInfo</a>	Tag信息

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Uint64	符合查询条件的实例总数
InstanceDetails	<a href="#">InstanceDetail</a>	实例详细信息列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.RegionError	
InvalidParameterValue.IllegalInstanceStatus	
InvalidParameterValue.VpcIdOrSubnetIdNotFound	
InvalidParameterValue.ZoneError	
InvalidParameter.PermissionDenied	

# 查询云数据库的售卖规格

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:27

## 1. 接口描述

接口请求域名：mongodb.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(DescribeSpecInfo)用于查询实例的售卖规格。

默认接口请求频率限制：10次/秒。

接口更新时间：2019-10-15 16:12:47。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeSpecInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-07-25
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Zone	否	否	String	待查询可用区

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SpecInfoList	<a href="#">SpecificationInfo</a>	实例售卖规格信息列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.RegionError	
InvalidParameter.PermissionDenied	

# 创建实例询价

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:27

## 1. 接口描述

接口请求域名：mongodb.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口用于创建数据库实例询价。本接口参数中必须传入region参数，否则无法通过校验。本接口仅允许针对购买限制范围内的实例配置进行询价。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-20 20:37:09。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：InquirePriceCreateDBInstances
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-07-25
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Zone	是	否	String	实例所属区域名称，格式如：ap-guangzhou-2
NodeNum	是	否	Int64	每个副本集内节点个数，当前副本集节点数固定为3，分片从节点数可选，具体参照查询云数据库的售卖规格返回参数
Memory	是	否	Int64	实例内存大小，单位：GB
Volume	是	否	Int64	实例硬盘大小，单位：GB
MongoVersion	是	否	String	版本号，具体支持的售卖版本请参照查询云数据库的售卖规格 ( DescribeSpecInfo ) 返回结果。参数与版本对应关系是 MONGO_3_WT：MongoDB 3.2 WiredTiger存储引擎版本，MONGO_3_ROCKS：MongoDB 3.2 RocksDB存储引擎版本，MONGO_36_WT：MongoDB 3.6 WiredTiger存储引擎版本，MONGO_40_WT：MongoDB 4.0 WiredTiger存储引擎版本
MachineCode	是	否	String	机器类型，HIO：高IO型；HIO10G：高IO万兆型；STDS5：标准型
GoodsNum	是	否	Int64	实例数量，最小值1，最大值为10
Period	是	否	Int64	实例时长，单位：月，可选值包括[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,24,36]
ClusterType	是	否	String	实例类型，REPLSET-副本集，SHARD-分片集群，STANDALONE-单节点

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
ReplicateSetNum	是	否	Int64	副本集个数，创建副本集实例时，该参数必须设置为1；创建分片实例时，具体参照查询云数据库的售卖规格返回参数；若为单节点实例，该参数设置为0

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Price	<a href="#">DBInstancePrice</a>	价格
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InternalError	

# 变更配置询价

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:27

## 1. 接口描述

接口请求域名：mongodb.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (InquirePriceModifyDBInstanceSpec) 用于调整实例的配置询价。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-20 17:04:40。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：InquirePriceModifyDBInstanceSpec
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-07-25
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
InstanceId	是	否	String	实例ID，格式如：cmgo-p8vnipr5。与云数据库控制台页面中显示的实例ID相同。
Memory	是	否	Int64	变更配置后实例内存大小，单位：GB。
Volume	是	否	Int64	变更配置后实例磁盘大小，单位：GB。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Price	<a href="#">DBInstancePrice</a>	价格。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 续费实例询价

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:27

## 1. 接口描述

接口请求域名：mongodb.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (InquiryPriceRenewDBInstances) 用于续费包年包月实例询价。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-20 20:53:09。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值： InquirePriceRenewDBInstances
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-07-25
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
InstanceIds	是	否	Array of String	实例ID，格式如：cmgo-p8vnipr5。与云数据库控制台页面中显示的实例ID相同，接口单次最多只支持5个实例进行操作。
InstanceChargePrepaid	是	否	<a href="#">InstanceChargePrepaid</a>	预付费模式（即包年包月）相关参数设置。通过该参数可以指定包年包月实例的续费时长、是否设置自动续费等属性。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Price	<a href="#">DBInstancePrice</a>	价格
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

---

错误码	描述
InvalidParameter	
InternalError	
InvalidParameterValue.NotFoundInstance	

# 隔离云数据库实例

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:27

## 1. 接口描述

接口请求域名：mongodb.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(IsolateDBInstance)用于隔离MongoDB云数据库按量计费实例。隔离后实例保留在回收站中，不能再写入数据。隔离一定时间后，实例会彻底删除，回收站保存时间请参考按量计费的服务条款。在隔离中的按量计费实例无法恢复，请谨慎操作。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-10-09 12:07:05。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：IsolateDBInstance
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-07-25
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
InstanceId	是	否	String	实例ID，格式如：cmgo-p8vnipr5。与云数据库控制台页面中显示的实例ID相同

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AsyncRequestId	String	异步任务的请求 ID，可使用此 ID 查询异步任务的执行结果。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InternalServerError	



错误码	描述
InvalidParameterValue.LockFailed	
InvalidParameterValue.PrePaidInstanceUnableToIsolate	
InvalidParameterValue.InstanceHasBeenIsolated	
InvalidParameterValue.NotFoundInstance	
InvalidParameterValue.InstanceHasBeenDeleted	

# 调整云数据库实例配置

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:27

## 1. 接口描述

接口请求域名：mongodb.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(ModifyDBInstanceSpec)用于调整MongoDB云数据库实例配置。接口支持的售卖规格，可从查询云数据库的售卖规格 ( DescribeSpecInfo ) 获取。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-12-22 17:32:26。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyDBInstanceSpec
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-07-25
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
InstanceId	是	否	String	实例ID，格式如：cmgo-p8vnipr5。与云数据库控制台页面中显示的实例ID相同
Memory	是	否	UInt64	实例配置变更后的内存大小，单位：GB。内存和磁盘必须同时升配或同时降配
Volume	是	否	UInt64	实例配置变更后的硬盘大小，单位：GB。内存和磁盘必须同时升配或同时降配。降配时，新的磁盘参数必须大于已用磁盘容量的1.2倍
OplogSize	否	否	UInt64	实例配置变更后oplog的大小，单位：GB，默认为磁盘空间的10%，允许设置的最小值为磁盘的10%，最大值为磁盘的90%
ReplicateSetNum	否	否	UInt64	副本数

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DealId	String	订单ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.NotFoundInstance	
InvalidParameterValue.StatusAbnormal	
InvalidParameter.ZoneClosed	
InvalidParameterValue.SpecNotOnSale	
InvalidParameterValue.OplogSizeOutOfRange	
InvalidParameterValue.ModifyModeError	
InvalidParameterValue.SetDiskLessThanUsed	
InvalidParameterValue.InvalidTradeOperation	

# 下线隔离状态的云数据库实例

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:27

## 1. 接口描述

接口请求域名：mongodb.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(OfflineIsolatedDBInstance)用于立即下线隔离状态的云数据库实例。进行操作的实例状态必须为隔离状态。

默认接口请求频率限制：10次/秒。

接口更新时间：2020-06-29 16:58:51。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：OfflineIsolatedDBInstance
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-07-25
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
InstanceId	是	否	String	实例ID，格式如：cmgo-p8vnipr5。与云数据库控制台页面中显示的实例ID相同

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AsyncRequestId	String	异步任务的请求 ID，可使用此 ID 查询异步任务的执行结果。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.NotFoundInstance	
InvalidParameterValue.LockFailed	
InvalidParameter.PermissionDenied	

---

错误码	描述
InvalidParameterValue.IllegalStatusToOffline	

# 修改实例名称

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:27

## 1. 接口描述

接口请求域名：mongodb.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(RenameInstance)用于修改云数据库实例的名称。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-05 17:26:34。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：RenameInstance
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-07-25
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
InstanceId	是	否	String	实例ID，格式如：cmgo-p8vnipr5。与云数据库控制台页面中显示的实例ID相同
NewName	是	否	String	实例名称

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.NotFoundInstance	
InvalidParameterValue.InstanceHasBeenDeleted	
InvalidParameterValue.InstanceHasBeenIsolated	

---

错误码	描述
InvalidParameterValue.IllegalInstanceName	
InvalidParameter.PermissionDenied	

# 续费云数据库实例

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:27

## 1. 接口描述

接口请求域名：mongodb.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(RenewDBInstance)用于续费云数据库实例，仅支持付费模式为包年包月的实例。按量计费实例不需要续费。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-20 15:27:13。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：RenewDBInstances
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-07-25
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
InstanceIds	是	否	Array of String	一个或多个待操作的实例ID。可通过DescribeInstances接口返回值中的InstanceId获取。每次请求批量实例的上限为100。
InstanceChargePrepaid	是	否	<a href="#">InstanceChargePrepaid</a>	预付费模式，即包年包月相关参数设置。通过该参数可以指定包年包月实例的续费时长、是否设置自动续费等属性。包年包月实例该参数为必传参数。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。



# 账号相关接口

## 修改实例用户的密码

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:27

### 1. 接口描述

接口请求域名：mongodb.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改实例用户的密码

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-10-09 11:49:16。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ResetDBInstancePassword
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-07-25
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
InstanceId	是	否	String	实例Id
UserName	是	否	String	实例账号名
Password	是	否	String	新密码

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AsyncRequestId	String	异步请求Id，用户查询该流程的运行状态
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 数据结构

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:27

## InstanceSummary

实例摘要信息

被如下接口引用 : DescribeDBInstanceSummaries

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceId	是	否	String	实例ID
InstanceName	是	否	String	实例名称
Status	是	否	Int64	实例状态, 0-实例待初始化; 1-实例处理中; 2-实例运行中; -2-实例已隔离
MongoVersion	是	否	String	mongodb版本
Ip	是	否	String	实例ip
NodeNum	是	否	UInt64	节点个数
ReplicateSetNum	是	否	UInt64	副本集个数

## ResourceInfo

资源信息

被如下接口引用 :

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceNum	否	否	UInt64	实例数量
ReplsetNum	否	否	UInt64	副本集实例数量
ShardNum	否	否	UInt64	分片实例数量
TotalCPU	否	否	UInt64	总CPU
UsedCPU	否	否	UInt64	已用CPU
UsedCPURatio	否	否	String	已用CPU占比
TotalMemory	否	否	UInt64	总内存
UsedMemory	否	否	UInt64	已用内存
UsedMemoryRatio	否	否	String	已用内存占比
TotalVolume	否	否	UInt64	总磁盘

名称	必选	允许NULL	类型	描述
UsedVolume	否	否	Uint64	已用磁盘
UsedVolumeRatio	否	否	String	已用磁盘占比

## BackupFile

备份文件存储信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ReplicateSetId	是	否	String	备份文件所属的副本集/分片ID
File	是	否	String	备份文件保存路径

## ShardInfo

实例分片详情

被如下接口引用：DescribeDBInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
UsedVolume	是	否	Float	分片已使用容量
ReplicaSetId	是	否	String	分片ID
ReplicaSetName	是	否	String	分片名
Memory	是	否	Uint64	分片内存规格，单位为MB
Volume	是	否	Uint64	分片磁盘规格，单位为MB
OplogSize	是	否	Uint64	分片Oplog大小，单位为MB
SecondaryNum	是	否	Uint64	分片从节点数
RealReplicaSetId	是	否	String	分片物理id

## SpecItem

mongodb售卖规格

被如下接口引用：DescribeSpecInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SpecCode	是	否	String	规格信息标识

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Status	是	否	Uint64	规格有效标志, 取值: 0-停止售卖, 1-开放售卖
Cpu	是	否	Uint64	规格有效标志, 取值: 0-停止售卖, 1-开放售卖
Memory	是	否	Uint64	内存规格, 单位为MB
DefaultStorage	是	否	Uint64	默认磁盘规格, 单位MB
MaxStorage	是	否	Uint64	最大磁盘规格, 单位MB
MinStorage	是	否	Uint64	最小磁盘规格, 单位MB
Qps	是	否	Uint64	可承载qps信息
Conns	是	否	Uint64	连接数限制
MongoVersionCode	是	否	String	实例mongodb版本信息
MongoVersionValue	是	否	Uint64	实例mongodb版本号
Version	是	否	String	实例mongodb版本号 ( 短 )
EngineName	是	否	String	存储引擎
ClusterType	是	否	Uint64	集群类型, 取值: 1-分片集群, 0-副本集集群
MinNodeNum	是	否	Uint64	最小副本集从节点数
MaxNodeNum	是	否	Uint64	最大副本集从节点数
MinReplicateSetNum	是	否	Uint64	最小分片数
MaxReplicateSetNum	是	否	Uint64	最大分片数
MinReplicateSetNodeNum	是	否	Uint64	最小分片从节点数
MaxReplicateSetNodeNum	是	否	Uint64	最大分片从节点数
MachineType	是	否	String	机器类型, 取值: 0-HIO, 4-HIO10G

## Inbound

安全组进站规则

被如下接口引用: DescribeProjectSecurityGroups

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	策略, ACCEPT或者DROP。
AddressModule	是	否	String	地址组id代表的地址集合。
CidrIp	是	否	String	来源Ip或Ip段, 例如192.168.0.0/16。

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Desc	是	否	String	描述。
IpProtocol	是	否	String	网络协议，支持udp、tcp等。
PortRange	是	否	String	端口。
ServiceModule	是	否	String	服务组id代表的协议和端口集合。
Id	是	否	String	安全组id代表的地址集合。

## ClientConnection

客户端连接信息，包括客户端IP和连接数

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
IP	是	否	String	连接的客户端IP
Count	是	否	Uint64	对应客户端IP的连接数

## Outbound

安全组出站规则

被如下接口引用：DescribeProjectSecurityGroups

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	策略，ACCEPT或者DROP。
AddressModule	是	否	String	地址组id代表的地址集合。
CidrIp	是	否	String	来源Ip或Ip段，例如192.168.0.0/16。
Desc	是	否	String	描述。
IpProtocol	是	否	String	网络协议，支持udp、tcp等。
PortRange	是	否	String	端口。
ServiceModule	是	否	String	服务组id代表的协议和端口集合。
Id	是	否	String	安全组id代表的地址集合。

## NetworkAddress

数据库实例网络地址

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NetworkType	是	否	String	网络类型，可选值包括：VPC（专有网络）、BASIC（基础网络）
UniqVpcId	是	是	String	IP地址所属私有网络统一ID，若为基础网络，该字段为空。
UniqSubnetId	是	是	String	IP地址所属子网统一ID，若为基础网络，该字段为空。
IPAddress	是	否	String	IP地址。
Port	是	否	Uint64	端口号。

## SlowLogPattern

用于描述MongoDB数据库慢日志统计信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Pattern	是	否	String	慢日志模式
MaxTime	是	否	Uint64	最大执行时间
AverageTime	是	否	Uint64	平均执行时间
Total	是	否	Uint64	该模式慢日志条数

## DBInstanceInfo

实例信息

被如下接口引用：DescribeDBInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceId	是	否	String	实例ID
Region	是	否	String	地域信息

## InstanceDetail

实例详情

被如下接口引用：DescribeDBInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceId	是	否	String	实例ID

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceName	是	否	String	实例名称
PayMode	是	否	Uint64	付费类型，可能的返回值：1-包年包月；0-按量计费
ProjectId	是	否	Uint64	项目ID
ClusterType	是	否	Uint64	集群类型，可能的返回值：0-副本集实例，1-分片实例，
Region	是	否	String	地域信息
Zone	是	否	String	可用区信息
NetType	是	否	Uint64	网络类型，可能的返回值：0-基础网络，1-私有网络
VpcId	是	否	String	私有网络的ID
SubnetId	是	否	String	私有网络的子网ID
Status	是	否	Int64	实例状态，可能的返回值：0-待初始化，1-流程处理中，2-运行中，-2-实例已过期
Vip	是	否	String	实例IP
Vport	是	否	Uint64	端口号
CreateTime	是	否	Datetime	实例创建时间
DeadLine	是	否	Datetime	实例到期时间
MongoVersion	是	否	String	实例版本信息
Memory	是	否	Uint64	实例内存规格，单位为MB
Volume	是	否	Uint64	实例磁盘规格，单位为MB
CpuNum	是	否	Uint64	实例CPU核心数
MachineType	是	否	String	实例机器类型
SecondaryNum	是	否	Uint64	实例从节点数
ReplicationSetNum	是	否	Uint64	实例分片数
AutoRenewFlag	是	否	Int64	实例自动续费标志，可能的返回值：0-手动续费，1-自动续费，2-确认不续费
UsedVolume	是	否	Uint64	已用容量，单位MB
MaintenanceStart	是	否	String	维护窗口起始时间
MaintenanceEnd	是	否	String	维护窗口结束时间
ReplicaSets	是	否	Array of <a href="#">ShardInfo</a>	分片信息
ReadonlyInstances	是	否	Array of <a href="#">DBInstanceInfo</a>	只读实例信息

名称	必选	允许NULL	类型	描述
StandbyInstances	是	否	Array of <a href="#">DBInstanceInfo</a>	灾备实例信息
CloneInstances	是	否	Array of <a href="#">DBInstanceInfo</a>	临时实例信息
RelatedInstance	是	否	<a href="#">DBInstanceInfo</a>	关联实例信息，对于正式实例，该字段表示它的临时实例信息；对于临时实例，则表示它的正式实例信息；如果为只读/灾备实例，则表示他的主实例信息
Tags	是	否	Array of <a href="#">TagInfo</a>	实例标签信息集合
InstanceVer	是	否	UInt64	实例版本标记
ClusterVer	是	否	UInt64	实例版本标记
Protocol	是	否	UInt64	协议信息，可能的返回值：1-mongodb，2-dynamodb
InstanceType	是	否	UInt64	实例类型，可能的返回值，1-正式实例，2-临时实例，3-只读实例，4-灾备实例
InstanceStatusDesc	是	否	String	实例状态描述
RealInstanceId	是	否	String	实例对应的物理实例id，回档并替换过的实例有不同的InstanceId和RealInstanceId，从barad获取监控数据等场景下需要用物理id获取

## SpecificationInfo

实例规格信息

被如下接口引用：DescribeSpecInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Region	是	否	String	地域信息
Zone	是	否	String	可用区信息
SpecItems	是	否	Array of <a href="#">SpecItem</a>	售卖规格信息

## SecurityGroup

安全组规则

被如下接口引用：DescribeProjectSecurityGroups

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CreateTime	是	否	String	创建时间，时间格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss。



名称	必选	允许NULL	类型	描述
ProjectId	是	否	Uint64	项目ID。
SecurityGroupId	是	否	String	安全组ID。
SecurityGroupName	是	否	String	安全组名称。
SecurityGroupRemark	是	否	String	安全组备注。
Outbound	是	否	Array of <a href="#">Outbound</a>	出站规则。
Inbound	是	否	Array of <a href="#">Inbound</a>	入站规则。

## TagInfo

实例标签信息

被如下接口引用：CreateDBInstance、CreateDBInstanceHour、DescribeDBInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TagKey	是	否	String	标签键
TagValue	是	否	String	标签值

## Operation

需要终止的操作

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ReplicaSetName	是	否	String	操作所在的分片名
NodeName	是	否	String	操作所在的节点名
OpId	是	否	Int64	操作序号

## CommonDBInstanceInfo

实例信息

被如下接口引用：DescribeCommonDBInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AppId	是	否	Uint64	AppId
Region	是	否	String	地域

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Zone	是	否	String	可用区
ProjectId	是	否	Uint64	项目ID
PayMode	是	否	Uint64	付费模式
InstanceId	是	否	String	实例ID
InstanceName	是	否	String	实例名称
Status	是	否	Uint64	状态
NetType	是	否	Uint64	网络类型
VpcId	是	否	String	私有网络ID
SubnetId	是	否	String	子网ID
Vips	是	否	Array of String	vip信息
Vport	是	否	Uint64	vip信息
CreateTime	是	否	String	创建时间
ClusterType	是	否	Uint64	实例类型：0 副本集；1 分片

## InstanceChargePrepaid

描述了实例的计费模式

被如下接口引用：InquirePriceRenewDBInstances、RenewDBInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Period	否	否	Int64	购买实例的时长，单位：月。取值范围：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 36。默认为1。
RenewFlag	否	否	String	自动续费标识。取值范围：NOTIFY_AND_AUTO_RENEW：通知过期且自动续费 NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：通知过期不自动续费 DISABLE_NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：不通知过期不自动续费默认取值：NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW。若该参数指定为NOTIFY_AND_AUTO_RENEW，在账户余额充足的情况下，实例到期后将按月自动续费。

## MongodNodeInfo

mongod节点信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ProductId	否	否	String	计费项ID
ProductIdDescribe	否	否	String	计费项名称
UsageUnit	否	否	String	产品用量单位
UsageValue	否	否	Uint64	产品用量

## BackupInfo

备份信息

被如下接口引用：DescribeDBBackups

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceId	是	否	String	实例ID
BackupType	是	否	Uint64	备份方式，0-自动备份，1-手动备份
BackupName	是	否	String	备份名称
BackupDesc	是	是	String	备份备注
BackupSize	是	是	Uint64	备份文件大小，单位KB
StartTime	是	是	String	备份开始时间
EndTime	是	是	String	备份结束时间
Status	是	否	Uint64	备份状态，1-备份中，2-备份成功
BackupMethod	是	否	Uint64	备份方法，0-逻辑备份，1-物理备份

## ModifyNetworkAddress

修改数据库地址

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NewIPAddress	是	否	String	新IP地址。
OldIpAddress	是	否	String	原IP地址。

## CurrentOp

云数据库实例当前操作

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
OpId	是	是	Int64	操作序号
Ns	是	是	String	操作所在的命名空间，形式如db.collection
Query	是	是	String	操作执行语句
Op	是	是	String	操作类型，可能的取值：aggregate、count、delete、distinct、find、findAndModify、getMore、insert、mapReduce、update和command
ReplicaSetName	是	否	String	操作所在的分片名称
State	是	是	String	筛选条件，节点状态，可能的取值为：Primary、Secondary
Operation	是	是	String	操作详细信息
NodeName	是	否	String	操作所在的节点名称
MicrosecsRunning	是	是	Uint64	操作已执行时间 ( ms )

## DBInstancePrice

数据库实例价格

被如下接口引用：InquirePriceCreateDBInstances、InquirePriceModifyDBInstanceSpec、InquirePriceRenewDBInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
UnitPrice	是	是	Float	单价
OriginalPrice	是	否	Float	原价
DiscountPrice	是	否	Float	折扣加

# 错误码

最近更新时间: 2024-10-18 10:38:27

## 功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

## 错误码列表

### 公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

错误码	说明
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

### 业务错误码

错误码	说明
InvalidParameterValue.InvalidTradeOperation	
InvalidParameterValue.SpecNotOnSale	
InvalidParameterValue.PostPaidInstanceBeyondLimit	
FailedOperation.UpdateInstanceInfoFailed	
InternalServerError.GetSecurityGroupDetailFailed	
ResourceNotFound.InstanceNotFound	
FailedOperation.DisassociateSecurityGroupsFailed	
InvalidParameterValue.IllegalInstanceStatus	
InvalidParameterValue.IllegalInstanceName	
InvalidParameterValue.PrePaidInstanceUnableToIsolate	
InvalidParameter	
InvalidParameterValue.SecondaryNumError	
InvalidParameterValue.MachineTypeError	

错误码	说明
InternalServerError.UpdateDatabaseFailed	
InvalidParameterValue.ClusterTypeError	
InvalidParameterValue.NotFoundInstance	
InternalServerError.RouteNotFound	
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	
InvalidParameterValue.ModifyModeError	
InvalidParameterValue.MongoVersionError	
InvalidParameterValue.ReplicaSetNumError	
InvalidParameter.ZoneClosed	
InvalidParameterValue.LockFailed	
InvalidParameterValue.ProjectNotFound	
InternalServerError.ReadDatabaseFailed	
InternalServerError.QueryDatabaseFailed	
FailedOperation.ClearInstanceInfoFailed	
InvalidParameterValue.PasswordRuleFailed	
InvalidParameterValue.IllegalStatusToOffline	
UnauthorizedOperation.PermissionDenied	
InvalidParameterValue.ZoneClosed	
InvalidParameterValue.TagNotFound	
InvalidParameter.InstanceNotFound	
InvalidParameterValue.RegionError	
FailedOperation.AddInstanceInfoFailed	
InvalidParameterValue.VpcIdOrSubnetIdNotFound	
InvalidParameterValue.ZoneError	
InvalidParameterValue.InstanceHasBeenIsolated	
InvalidParameterValue.SetDiskLessThanUsed	
InvalidParameterValue.InstanceHasBeenDeleted	
FailedOperation.SetRuleLocationFailed	
InvalidParameterValue.OplogSizeOutOfRange	

错误码	说明
InvalidParameterValue.StatusAbnormal	
InvalidParameter.PermissionDenied	
InternalServerError	
FailedOperation.AssociateSecurityGroupsFailed	



# 数据传输服务 ( dts )

## 版本 ( 2018-03-30 )

### API概览

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:18

## API版本

V3

## 数据传输服务相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">CompleteMigrateJob</a>	完成数据迁移任务
<a href="#">CreateMigrateCheckJob</a>	创建校验迁移任务
<a href="#">CreateMigrateJob</a>	创建数据迁移任务
<a href="#">DeleteMigrateJob</a>	删除数据迁移任务
<a href="#">DescribeMigrateCheckJob</a>	获取迁移校验结果
<a href="#">DescribeMigrateJobs</a>	查询数据迁移任务
<a href="#">ModifyMigrateJob</a>	修改数据迁移任务
<a href="#">StartMigrateJob</a>	启动数据迁移任务
<a href="#">StopMigrateJob</a>	撤销数据迁移任务

## 数据订阅相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">ActivateSubscribe</a>	配置数据订阅通道
<a href="#">ConfigureSubscribe</a>	配置数据订阅
<a href="#">CreateConsumerGroup</a>	创建消费组
<a href="#">CreateSubscribe</a>	创建订阅对象
<a href="#">CreateSubscribeCheckJob</a>	创建数据订阅检查作业
<a href="#">DeleteConsumerGroup</a>	删除数据订阅消费组

接口名称	接口功能
<a href="#">DescribeAsyncRequestInfo</a>	查询任务执行结果
<a href="#">DescribeConsumerGroups</a>	查询数据订阅消费组信息
<a href="#">DescribeKafkaSubscribeConf</a>	查询数据订阅kafka版本配置信息
<a href="#">DescribeOffsetByTime</a>	通过时间获取偏移量信息
<a href="#">DescribeRegionConf</a>	查询可售卖订阅地域
<a href="#">DescribeSubscribeCheckJob</a>	查询异步作业检查结果信息
<a href="#">DescribeSubscribeConf</a>	查询订阅实例配置
<a href="#">DescribeSubscribeRunningJob</a>	查询任务运行情况
<a href="#">DescribeSubscribes</a>	获取数据订阅实例列表
<a href="#">IsolateSubscribe</a>	隔离订阅实例
<a href="#">ModifyConsumerGroupDescription</a>	修改消费组描述信息
<a href="#">ModifyConsumerGroupPassword</a>	修改消费组密码
<a href="#">ModifySubscribeAutoRenewFlag</a>	修改订阅实例自动续费标识
<a href="#">ModifySubscribeConsumeTime</a>	修改数据订阅实例通道的消费时间点
<a href="#">ModifySubscribeName</a>	修改数据订阅实例的名称
<a href="#">ModifySubscribeObjects</a>	修改数据订阅通道的订阅规则
<a href="#">ModifySubscribeVipVport</a>	修改数据订阅实例的IP和端口号
<a href="#">OfflineIsolatedSubscribe</a>	下线已隔离的数据订阅实例
<a href="#">ResetSubscribe</a>	重置数据订阅实例
<a href="#">ResumeSubscribe</a>	恢复数据订阅
<a href="#">StartSubscribe</a>	启动数据订阅

# 调用方式

## 接口签名v1

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:18

tcecloud API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息 ( Signature ) 以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

### 1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- **用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。**

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录tcecloud管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

### 2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

**注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！**

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下：

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou

参数名称	中文	参数值
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

## 2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序 ( ASCII 码 ) 升序排序。注意：1) 只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2) 按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下：

```
{
  'Action': 'DescribeInstances',
  'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
  'Limit': 20,
  'Nonce': 11886,
  'Offset': 0,
  'Region': 'ap-guangzhou',
  'SecretId': 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
  'Timestamp': 1465185768,
  'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

## 2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action"，参数值为 "DescribeInstances"，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances。注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为：

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

## 2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。签名原文字符串由以下几个参数构成：

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机: 查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.finance.cloud.tencent.com。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 /。
4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原串的连接规则为: 请求方法 + 请求主机 + 请求路径 + ? + 请求字符串

示例的连接结果为：

```
GETcvm.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

## 2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

## 3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数 ( Signature ) 为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

**注意：**如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先用 UTF-8 进行编码。

**注意：**有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

**注意：**其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

## 4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误

错误代码	错误描述
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法 ( 不是云 API 密钥类型 )

## 5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的tcecloud SDK 3.0，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK。

最终输出的 url 可能为：`http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80cvm.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeInstances&InstanceId=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WfkmLPx3EXAMPLE&Signature=Elip9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

### Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";

    public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
        Mac mac = Mac.getInstance(method);
```

```
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
    StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.finance.cloud.tencent.com/?");
    // 签名时要求对参数进行字典排序, 此处用TreeMap保证顺序
    for (String k : params.keySet()) {
        s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
    }
    return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingException {
    StringBuilder url = new StringBuilder("http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80cvm.finance.cloud.tencent.com/?");
    // 实际请求的url中对参数顺序没有要求
    for (String k : params.keySet()) {
        // 需要对请求串进行urlencode, 由于key都是英文字母, 故此处仅对其value进行urlencode
        url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).append("&");
    }
    return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
    // 实际调用时应当使用随机数, 例如: params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MAX_VALUE));
    params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
    // 实际调用时应当使用系统当前时间, 例如: params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 1000);
    params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
    params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
    params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
    params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
    params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
    params.put("Limit", 20); // 业务参数
    params.put("Offset", 0); // 业务参数
    params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
    params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE", "HmacSHA1")); // 公共参数
    System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

## Python

注意: 如果是在 Python 2 环境中运行, 需要先安装 requests 依赖包: `pip install requests`。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests
```

```
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
    s = method + endpoint + "/"
    query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
    return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
    hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
    return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
    endpoint = "cvm.finance.cloud.tencent.com"
    data = {
        'Action': 'DescribeInstances',
        'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
        'Limit': 20,
        'Nonce': 11886,
        'Offset': 0,
        'Region': 'ap-guangzhou',
        'SecretId': secret_id,
        'Timestamp': 1465185768, # int(time.time())
        'Version': '2017-03-12'
    }
    s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
    data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
    print(data["Signature"])
    # 此处会实际调用，成功后可能产生计费
    # resp = requests.get("http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80" + endpoint, params=data)
    # print(resp.url)
```



# 接口签名v3

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:18

tcecloud API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息 ( Signature ) 以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

## 1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- **用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。**

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录tcecloud管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

## 2. TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

### 2.1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串 ( CanonicalRequest )：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法 ( GET、POST )，本示例中为 GET；

- CanonicalURI : URI 参数, API 3.0 固定为正斜杠 (/) ;
- CanonicalQueryString : 发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串, 对于 POST 请求, 固定为空字符串, 对于 GET 请求, 则为 URL 中间号 (?) 后面的字符串内容, 本示例取值为: Limit=10&Offset=0。注意: CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders : 参与签名的头部信息, 至少包含 host 和 content-type 两个头部, 也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则: 1) 头部 key 和 value 统一转成小写, 并去掉首尾空格, 按照 key:value\n 格式拼接; 2) 多个头部, 按照头部 key (小写) 的字典排序进行拼接。此例中为: content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.finance.cloud.tencent.com\n
- SignedHeaders : 参与签名的头部信息, 说明此次请求有哪些头部参与了签名, 和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则: 1) 头部 key 统一转成小写; 2) 多个头部 key (小写) 按照字典排序进行拼接, 并且以分号 (;) 分隔。此例中为: content-type;host
- HashedRequestPayload : 请求正文的哈希值, 计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload))), 对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希, 然后十六进制编码, 最后编码串转换成小写字母。注意: 对于 GET 请求, RequestPayload 固定为空字符串, 对于 POST 请求, RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则, 示例中得到的规范请求串如下 (为了展示清晰, \n 换行符通过另起打印新的一行替代):

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.finance.cloud.tencent.com

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

## 2.2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串:

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm : 签名算法, 目前固定为 TC3-HMAC-SHA256 ;
- RequestTimestamp : 请求时间戳, 即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值, 如上示例请求为 1539084154 ;
- CredentialScope : 凭证范围, 格式为 Date/service/tc3\_request, 包含日期、所请求的服务和终止字符串 (tc3\_request)。**Date 为 UTC 标准时间的日期, 取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**; service 为产品名, 必须与调用的产品域名一致, 例如 cvm。如上示例请求, 取值为 2018-10-09/cvm/tc3\_request ;
- HashedCanonicalRequest : 前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值, 计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意:

1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到, 且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息, 例如东八区, 将导致白天和晚上调用成功, 但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065, 在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25, 但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25, 而不是 2019-02-26。

2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

### 2.3. 计算签名

1) 计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2) 计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

### 2.4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', ' +
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；
- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5
da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80cvm.finance.cloud.tencent.com/?Limit=10&Offset=0
```

```
Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
Host: cvm.finance.cloud.tencent.com
```

```
X-TC-Action: DescribeInstances
```

```
X-TC-Version: 2017-03-12
```

```
X-TC-Timestamp: 1539084154
```

```
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

### 3. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

### 4. 签名演示

#### Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpURLConnection;
import javax.xml.bind.DataConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";
```

```
private final static String ENDPOINT = "cvm.finance.cloud.tencent.com";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";

public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
    Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
    mac.init(secretKeySpec);
    return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    String service = "cvm";
    String host = "cvm.finance.cloud.tencent.com";
    String region = "ap-guangzhou";
    String action = "DescribeInstances";
    String version = "2017-03-12";
    String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
    String timestamp = "1539084154";
    //String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    // 注意时区, 否则容易出错
    sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
    String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

    // ***** 步骤 1 : 拼接规范请求串 *****
    String httpRequestMethod = "GET";
    String canonicalUri = "/";
    String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
    String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + host + "\n";
    String signedHeaders = "content-type;host";
    String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
    String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQueryString + "\n"
        + canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
    System.out.println(canonicalRequest);

    // ***** 步骤 2 : 拼接待签名字符串 *****
    String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
    String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
    String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashedCanonicalRequest;
    System.out.println(stringToSign);

    // ***** 步骤 3 : 计算签名 *****
    byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
    byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
    byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
    String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).toLowerCase();
    System.out.println(signature);

    // ***** 步骤 4 : 拼接 Authorization *****
    String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope + " "
        + "SignedHeaders=" + signedHeaders + " " + "Signature=" + signature;
    System.out.println(authorization);
}
```

```
TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

## Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.finance.cloud.tencent.com"
endpoint = "http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ***** 步骤 1 : 拼接规范请求串 *****
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
    canonical_querystring = ""
    ct = "json"
    payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
    canonical_uri + "\n" +
    canonical_querystring + "\n" +
    canonical_headers + "\n" +
    signed_headers + "\n" +
    hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ***** 步骤 2 : 拼接待签名字符串 *****
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
```

```
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)

# ***** 步骤 3 : 计算签名 *****
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()
print(signature)

# ***** 步骤 4 : 拼接 Authorization *****
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```

# 请求结构

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:18

## 1. 服务地址

地域 ( Region ) 是指物理的数据中心的地理区域。tcecloud交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 [查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。

## 2. 通信协议

tcecloud API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

## 3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST ( 推荐 )
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json ( 推荐 )，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data ( 仅部分接口支持 )，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

## 4. 字符编码

均使用UTF-8编码。



## 返回结果

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:18

### 正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
  "Response": {
    "TotalCount": 0,
    "InstanceStatusSet": [],
    "RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
  }
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0，InstanceStatusSet 列表为空。

### 错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

### 公共错误码 (TODO: 重复信息, 是否真的需要?)

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法 ( 不是云 API 密钥类型 )。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作, 代表请求将会是成功的, 只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误, 只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

## 公共参数

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:18

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

### 签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中输入公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

### 签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。

参数名称	类型	必选	描述
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

## 地域列表

地域 ( Region ) 是指物理的数据中心的地理区域。tcecloud交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 [查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。

# 数据传输服务相关接口

## 完成数据迁移任务

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:18

### 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( CompleteMigrateJob ) 用于完成数据迁移任务。选择采用增量迁移方式的任务, 需要在迁移进度进入准备完成阶段后, 调用本接口, 停止迁移增量数据。通过DescribeMigrateJobs接口查询到任务的状态为准备完成 ( status=8 ) 时, 此时可以调用本接口完成迁移任务。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-08 15:41:36。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CompleteMigrateJob
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
JobId	是	否	String	数据迁移任务ID

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalError.DatabaseError	

错误码	描述
InternalServerError.DuplicateJob	
InternalServerError.ProtocolError	
InvalidParameter	
FailedOperation.NotAllowOperation	
ResourceNotFound.JobNotExist	

# 创建校验迁移任务

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:18

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

创建校验迁移任务 在开始迁移前, 必须调用本接口创建校验, 且校验成功后才能开始迁移. 校验的结果可以通过DescribeMigrateCheckJob 查看. 校验成功后, 迁移任务若有修改, 则必须重新创建校验并通过后, 才能开始迁移.

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-07-15 17:36:01。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateMigrateCheckJob
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
JobId	是	否	String	数据迁移任务ID
ForceCheck	否	否	Bool	是否强制检查

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError.DatabaseError	
InternalServerError.DuplicateJob	

错误码	描述
InternalError.ProtocolError	
InvalidParameter	
FailedOperation.NotAllowOperation	
ResourceNotFound.JobNotExist	
InternalError.AddTaskError	
InternalError.LockError	
LimitExceeded.MaxUnusedJobs	



# 创建数据迁移任务

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:18

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( CreateMigrateJob ) 用于创建数据迁移任务。

如果是金融区链路, 请使用域名: dts.ap-shenzhen-fsi.tencentcloudapi.com

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-07-20 21:05:24。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateMigrateJob
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
JobName	是	否	String	数据迁移任务名称
MigrateOption	是	否	<a href="#">MigrateOption</a>	迁移任务配置选项
SrcDatabaseType	是	否	String	源实例数据库类型，目前支持：mysql，redis，mongodb，postgresql，mariadb，percona。不同地域数据库类型的具体支持情况，请参考控制台创建迁移页面。
SrcAccessType	是	否	String	源实例接入类型，值包括：extranet(外网),cvm(CVM自建实例),dcb(专线接入的实例),vpncloud(云VPN接入的实例),cdb(腾讯云数据库实例),ccn(云联网实例)
SrcInfo	是	否	<a href="#">SrcInfo</a>	源实例信息，具体内容跟迁移任务类型相关
DstDatabaseType	是	否	String	目标实例数据库类型，目前支持：mysql，redis，mongodb，postgresql，mariadb，percona。不同地域数据库类型的具体支持情况，请参考控制台创建迁移页面。
DstAccessType	是	否	String	目标实例接入类型，目前支持：cdb（腾讯云数据库实例）
DstInfo	是	否	<a href="#">DstInfo</a>	目标实例信息

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
DatabaseInfo	否	否	String	需要迁移的源数据库表信息，用json格式的字符串描述。当MigrateOption.MigrateObject配置为2（指定库表迁移）时必填。 对于database-table两级结构的数据库：  {{Database:db1,Table:[table1,table2]}, {Database:db2}} 对于database-schema-table三级结构：  {{Database:db1,Schema:s1 Table: [table1,table2]},{Database:db1,Schema:s2 Table: [table1,table2]},{Database:db2,Schema:s1 Table: [table1,table2]},{Database:db3, {Database:db4 Schema:s1}}
MigrateEngineVersion	否	否	String	迁移后台版本:v1.0 v2,0
SrcNodeType	否	否	String	redis 迁移，单节点传 "simple"，集群迁移传 "cluster"，其他情况统一传的 ""
SrcInfoMulti	否	否	Array of <a href="#">SrcInfo</a>	SrcInfo数组，用户redis集群信息

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
JobId	String	数据迁移任务ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError.DatabaseError	
InternalServerError.DuplicateJob	
InternalServerError.ProtocolError	
InvalidParameter	
FailedOperation.NotAllowOperation	
UnauthorizedOperation.NotEnoughPrivileges	
LimitExceeded.MaxUnusedJobs	

# 删除数据迁移任务

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:18

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DeleteMigrationJob ) 用于删除数据迁移任务。当通过DescribeMigrateJobs接口查询到任务的状态为：检验中 ( status=3 )、运行中 ( status=7 )、准备完成 ( status=8 )、撤销中 ( status=11 ) 或者完成中 ( status=12 ) 时，不允许删除任务。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-08 15:40:42。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteMigrateJob
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
JobId	是	否	String	数据迁移任务ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError.DatabaseError	
InternalServerError.DuplicateJob	
InternalServerError.ProtocolError	

---

错误码	描述
InvalidParameter	
FailedOperation.NotAllowOperation	
ResourceNotFound.JobNotExist	

# 获取迁移校验结果

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:18

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口用于创建校验后,获取校验的结果. 能查询到当前校验的状态和进度. 若通过校验, 则可调用'StartMigrateJob' 开始迁移. 若未通过校验, 则能查询到校验失败的原因. 请按照报错, 通过'ModifyMigrateJob'修改迁移配置或是调整源/目标实例的相关参数.

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-07-22 18:45:36。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeMigrateCheckJob
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
JobId	是	否	String	数据迁移任务ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	String	校验任务状态：unavailable(当前不可用), starting(开始中), running(校验中), finished(校验完成)
ErrorCode	Int64	任务的错误码
ErrorMessage	String	任务的错误信息
Progress	String	Check任务总进度,如："30"表示30%
CheckFlag	Int64	校验是否通过,0-未通过, 1-校验通过, 3-未校验
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError.DatabaseError	
InternalServerError.ProtocolError	
InvalidParameter	
ResourceNotFound.JobNotExist	
FailedOperation.NotAllowOperation	

# 查询数据迁移任务

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:18

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询数据迁移任务. 如果是金融区链路, 请使用域名: <http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80dts.ap-shenzhen-fsi.tencentcloudapi.com>

默认接口请求频率限制：50次/秒。

接口更新时间：2020-06-09 22:11:06。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeMigrateJobs
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
JobId	否	否	String	数据迁移任务ID
JobName	否	否	String	数据迁移任务名称
Order	否	否	String	排序字段，可以取值为JobId、Status、JobName、MigrateType、RunMode、CreateTime
OrderSeq	否	否	String	排序方式，升序为ASC，降序为DESC
Offset	否	否	Uint64	偏移量，默认为0
Limit	否	否	Uint64	返回实例数量，默认20，有效区间[1,100]
Status	否	否	Array of Int64	数据迁移任务状态集合，可取值包括：任务状态,1-创建中(Creating),2-创建完成(Created),3-校验中(Checking)4-校验通过(CheckPass),5-校验不通过(CheckNotPass),6-准备运行(ReadyRun),7-任务运行(Running),8-准备完成(ReadyComplete),9-任务成功(Success),10-任务失败(Failed),11-中止中(Stoping),12-完成中(Completing),13-任务删除(Removed)
SrcInstanceId	否	否	String	源实例短ID，格式如：cdb-c1nl9rpv，与控制台页面中显示的实例ID相同( <a href="#">json里查询</a> ，效率可能比较低)

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
SrcRegion	否	否	String	源地域英文名, 如:ap-guangzhou, 和原来的数字regionId:1对应( <b>json里查询, 效率可能比较低</b> )
SrcDatabaseType	否	否	Array of String	源实例数据库类型, mysql,redis,percona,mongodb,postgresql,sqlserver,mariadb
SrcAccessType	否	否	Array of String	源实例接入类型, 值包括: extranet(外网),cvm(cvm自建实例),dcb(专线接入的实例),vpncloud(云vpn接入的实例),vpnselbuild(自建vpn接入的实例), cdb(云上cdb实例)
DstInstanceId	否	否	String	目标实例短ID, 格式如: cdb-c1nl9rpv, 与控制台页面中显示的实例ID相同( <b>json里查询, 效率可能比较低</b> )
DstRegion	否	否	String	目标地域英文名, 如:ap-guangzhou, 和原来的数字regionId:1对应( <b>json里查询, 效率可能比较低</b> )
DstDatabaseType	否	否	Array of String	目标实例数据库类型 ( 为异构迁移预留 ),mysql,redis,percona,mongodb,postgresql,sqlserver,mariadb
DstAccessType	否	否	Array of String	目标接入类型, 值包括: extranet(外网),cvm(cvm自建实例),dcb(专线接入的实例),vpncloud(云vpn接入的实例),vpnselbuild(自建vpn接入的实例), cdb(云上cdb实例)
RunMode	否	否	Int64	任务运行模式, 值包括: 1-立即执行, 2-定时执行
CreateTimeStart	否	否	String	要查询的任务提交时间起始点, 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss
CreateTimeEnd	否	否	String	要查询的任务提交时间结束点, 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss
DstInfoPattern	否	否	String	根据 <b>目标实例信息</b> 模糊匹配搜索
SrcInfoPattern	否	否	String	根据 <b>源实例信息</b> 模糊匹配搜索

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Uint64	任务数目
JobList	<a href="#">MigrateJobInfo</a>	任务详情数组
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----



---

错误码	描述
InternalServerError.DatabaseError	
InternalServerError.ProtocolError	
InvalidParameter	
FailedOperation.NotAllowOperation	

# 修改数据迁移任务

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:18

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( ModifyMigrateJob ) 用于修改数据迁移任务。当迁移任务处于下述状态时，允许调用本接口修改迁移任务：迁移创建中 ( status=1 )、校验成功(status=4)、校验失败(status=5)、迁移失败(status=10)。但源实例、目标实例类型和目标实例地域不允许修改。

如果是金融区链路, 请使用域名: dts.ap-shenzhen-fsi.tencentcloudapi.com

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-07-06 20:03:36。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyMigrateJob
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
JobId	是	否	String	待修改的数据迁移任务ID
JobName	否	否	String	数据迁移任务名称
MigrateOption	否	否	<a href="#">MigrateOption</a>	迁移任务配置选项
SrcAccessType	否	否	String	源实例接入类型，值包括：extranet(外网),cvm(CVM自建实例),dcb(专线接入的实例),vpncloud(云VPN接入的实例),cdb(云上CDB实例)
SrcInfo	否	否	<a href="#">SrcInfo</a>	源实例信息，具体内容跟迁移任务类型相关
DstAccessType	否	否	String	目标实例接入类型，值包括：extranet(外网),cvm(CVM自建实例),dcb(专线接入的实例),vpncloud(云VPN接入的实例)，cdb(云上CDB实例)。目前只支持cdb。
DstInfo	否	否	<a href="#">DstInfo</a>	目标实例信息, 其中目标实例地域不允许修改。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
DatabaseInfo	否	否	Array of DatabaseItem	当选择'指定库表'迁移的时候, 需要设置待迁移的源数据库表信息, 用符合json数组格式的字符串描述, 如下所例。   对于 database-table 两级结构的数据库:   [{"Database": "db1", "Table": ["table1", "table2"]}, {"Database": "db2"}]  对于 database-schema-table 三级结构:   [{"Database": "db1", "Schema": "s1", "Table": ["table1", "table2"]}, {"Database": "db1", "Schema": "s2", "Table": ["table1", "table2"]}, {"Database": "db2", "Schema": "s1", "Table": ["table1", "table2"]}, {"Database": "db3"}, {"Database": "db4", "Schema": "s1"}]   如果是'整个实例'的迁移模式, 不需设置该字段
SrcNodeType	否	否	String	redis 迁移, 单节点传 "simple", 集群迁移传 "cluster", 其他情况统一传的 ""
SrcInfoMulti	否	否	Array of SrcInfo	Redis 集群版传入多个源节点信息
SrcDatabaseType	否	否	String	源数据库类型
DstDatabaseType	否	否	String	目标数据库类型

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError.DatabaseError	
InternalServerError.DuplicateJob	
InternalServerError.ProtocolError	
InvalidParameter	
FailedOperation.NotAllowOperation	
ResourceNotFound.JobNotExist	
UnauthorizedOperation.NotEnoughPrivileges	

# 启动数据迁移任务

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:18

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( StartMigrationJob ) 用于启动迁移任务。非定时迁移任务会在调用后立即开始迁移，定时任务则会开始倒计时。调用此接口前，请务必先使用CreateMigrateCheckJob校验数据迁移任务，并通过DescribeMigrateJobs接口查询到任务状态为校验通过 ( status=4 ) 时，才能启动数据迁移任务。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-08 15:40:12。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：StartMigrateJob
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
JobId	是	否	String	数据迁移任务ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.StartJobFailed	
InternalServerError.DatabaseError	

错误码	描述
InternalError.DuplicateJob	
InternalError.ProtocolError	
InvalidParameter	
FailedOperation.NotAllowOperation	
ResourceNotFound.JobNotExist	
InternalError.AddTaskError	
InternalError.LockError	
LimitExceeded.MaxUnusedJobs	

# 撤销数据迁移任务

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( StopMigrateJob ) 用于撤销数据迁移任务。在迁移过程中允许调用该接口撤销迁移, 撤销迁移的任务会失败。通过 DescribeMigrateJobs接口查询到任务状态为运行中 ( status=7 ) 或准备完成 ( status=8 ) 时, 才能撤销数据迁移任务。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-08 15:40:28。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: StopMigrateJob
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
JobId	是	否	String	数据迁移任务ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError.DatabaseError	
InternalServerError.DuplicateJob	
InternalServerError.ProtocolError	

---

错误码	描述
InvalidParameter	
FailedOperation.NotAllowOperation	
ResourceNotFound.JobNotExist	

# 数据订阅相关接口

## 配置数据订阅通道

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

### 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口用于配置数据订阅，只有在未配置状态的订阅实例才能调用此接口。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-26 10:50:03。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ActivateSubscribe
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	订阅实例ID。
InstanceId	是	否	String	数据库实例ID
SubscribeObjectType	是	否	Int64	数据订阅类型0-全实例订阅，1数据订阅，2结构订阅，3数据订阅与结构订阅
Objects	否	否	<a href="#">SubscribeObject</a>	订阅对象
UniqSubnetId	否	否	String	数据订阅服务所在子网。默认为数据库实例所在的子网内。
Vport	否	否	Int64	订阅服务端口；默认为7507
SubscribeName	否	否	String	订阅实例名称
DbAccount	否	否	String	数据库账户
DbPassword	否	否	String	数据库密码

### 3. 输出参数



参数名称	类型	描述
AsyncRequestId	String	配置数据订阅任务ID。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError.DatabaseError	
InvalidParameter	
InvalidParameter.InstanceNotFound	
UnsupportedOperation	
InternalServerError	
ResourceNotFound	
OperationDenied.OperationDenied	
OperationDenied	

# 配置数据订阅

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(ConfigureSubscribe)用于配置数据订阅

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-26 11:52:47。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ConfigureSubscribe
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	数据订阅实例的ID
SubscribeMode	否	否	String	订阅模式，取值有：all，dml，ddl，dml,dmlAndDdl
SubscribeObjects	否	否	Array of <a href="#">SubsObject</a>	配置订阅对象
AccessType	否	否	String	接入类型，默认为cdb
InstanceId	否	否	String	数据库实例ID
DbAccount	否	否	String	数据库实例账户
DbPassword	否	否	String	数据库实例密码
Architecture	否	否	String	single,cluster 单节点或者集群
Endpoints	否	否	Array of <a href="#">Endpoint</a>	数据库实例节点信息
KafkaConfig	否	否	<a href="#">KafkaConfig</a>	订阅kafka配置

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
------	----	----

---

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 创建消费组

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(CreateConsumerGroup)用于创建一个数据订阅消费组。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-26 11:58:24。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateConsumerGroup
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	数据订阅任务ID
ConsumerGroupName	是	否	String	消费组名称
AccountName	是	否	String	用户名
Password	是	否	String	密码
Description	否	否	String	描述信息

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 创建订阅对象

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(CreateSubscribe)用于创建一个数据订阅实例。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-26 10:45:14。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateSubscribe
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表(TODO)</a>
Product	是	否	String	订阅的数据库类型，目前支持的有 mysql
PayType	是	否	Int64	实例付费类型，1小时计费，0包年包月
Duration	否	否	Int64	购买时长。PayType为0时必填。单位为月，最大支持120
Count	否	否	Int64	购买数量,默认为1，最大为10
AutoRenew	否	否	Int64	是否自动续费，默认为0，1表示自动续费。小时计费实例设置该标识无效。
Tags	否	否	Array of <a href="#">TagItem</a>	实例资源标签
SubscribeVersion	否	否	String	订阅实例版本;txdts-旧版数据订阅，kafka-kafka版本数据订阅
Name	否	否	String	数据订阅的实例名称

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SubscribeIds	String	数据订阅实例的ID数组

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InternalServerError	
OperationDenied.OperationDenied	
OperationDenied	

# 创建数据订阅检查作业

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(CreateSubscribeCheckJob)用于创建一个数据订阅检查作业。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-26 12:02:25。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateSubscribeCheckJob
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	数据订阅任务ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 删除数据订阅消费组

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(DeleteConsumerGroup)用于删除数据订阅消费组。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-26 12:06:56。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteConsumerGroup
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	数据订阅实例的ID
AccountName	是	否	String	消费组账户名称
ConsumerGroupName	是	否	String	消费组名称

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。



# 查询任务执行结果

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeAsyncRequestInfo ) 用于查询任务执行结果

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-13 17:52:57。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAsyncRequestInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
AsyncRequestId	是	否	String	任务 ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Info	String	任务执行结果信息
Status	String	任务执行状态，可能的值有：success，failed，running
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
UnsupportedOperation	

---

错误码	描述
InternalServerError	
ResourceNotFound	
OperationDenied.OperationDenied	

# 查询数据订阅消费组信息

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(DescribeConsumerGroups)用于查询数据订阅消费组信息。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-26 12:10:13。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeConsumerGroups
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	数据订阅实例ID
Limit	否	否	Int64	单次返回的记录数量
Offset	否	否	Int64	返回记录的起始偏移量

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 查询数据订阅kafka版本配置信息

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(DescribeKafkaSubscribeConf)用于查询数据订阅kafka版本配置信息。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-26 12:30:22。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeKafkaSubscribeConf
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	数据订阅实例ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SubscribeId	String	订阅实例ID
SubscribeName	String	订阅实例名称
Product	String	订阅数据库类型
InstanceId	String	被订阅的实例ID
InstanceStatus	String	被订阅的实例的状态，可能的值有running,offline,isolate
SubsStatus	String	订阅实例状态，可能的值有unconfigure-未配置，configuring-配置中，configured-已配置
ModifyTime	String	订阅实例修改时间
CreateTime	String	订阅实例创建时间

参数名称	类型	描述
IsolateTime	String	订阅实例被隔离时间
ExpireTime	String	订阅实例到期时间
OfflineTime	String	订阅实例下线时间
AutoRenewFlag	Int64	自动续费标识,0-不自动续费, 1-自动续费
Region	String	地域
PayType	Int64	订阅实例计费类型, 1-小时计费, 0-包年包月
Status	String	订阅实例生命周期状态,可能的值有: normal-正常, isolating-隔离中, isolated-已隔离, offlining-下线中
Tags	TagItem	订阅实例的标签
SubscribeVersion	String	订阅实例版本;txdts-旧版数据订阅, kafka-kafka版本数据订阅
Topic	String	订阅实例ChannelId
Broker	String	订阅实例kafka的Broker信息
SubscribeObjectType	String	订阅对象类型0-全实例订阅, 1-DDL数据订阅, 2-DML结构订阅, 3-DDL数据订阅+DML结构订阅
SubscribeObjects	SubsObject	配置的订阅对象信息
Errors	SubsErr	订阅错误信息
KafkaConfig	KafkaConfig	kafka配置信息
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 通过时间获取偏移量信息

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeOffsetByTime ) 用于通过时间获取偏移量信息。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-26 12:37:02。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeOffsetByTime
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	订阅实例ID
Time	否	否	String	时间字符串，格式如：2006-01-02 15:04:05

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Items	<a href="#">OffsetTimeMap</a>	偏移量信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 查询可售卖订阅地域

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeRegionConf ) 用于查询可售卖订阅实例的地域

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-13 17:52:55。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeRegionConf
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Int64	可售卖地域的数量
Items	<a href="#">SubscribeRegionConf</a>	可售卖地域详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
UnsupportedOperation	
InternalError	

# 查询异步作业检查结果信息

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeSubscribeCheckJob ) 用于查询异步作业检查结果信息。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-26 14:27:10。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeSubscribeCheckJob
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	订阅实例ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SubscribeId	String	订阅实例ID
Message	String	异步任务当前状态信息
Status	String	结果状态，取值：success,failed,running
Progress	Int64	进度百分比
StepAll	Int64	总步骤数
StepNow	Int64	当前步骤
Steps	<a href="#">StepInfo</a>	具体步骤详细信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。



## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 查询订阅实例配置

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeSubscribeConf ) 用于查询订阅实例配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-13 17:52:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeSubscribeConf
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	订阅实例ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SubscribeId	String	订阅实例ID
SubscribeName	String	订阅实例名称
ChannelId	String	订阅通道
Product	String	订阅数据库类型
InstanceId	String	被订阅的实例
InstanceStatus	String	被订阅的实例的状态，可能的值有running,offline,isolate
SubsStatus	String	订阅实例状态，可能的值有unconfigure-未配置，configuring-配置中，configured-已配置
Status	String	订阅实例生命周期状态，可能的值有：normal-正常，isolating-隔离中，isolated-已隔离，offlining-下线中

参数名称	类型	描述
CreateTime	String	订阅实例创建时间
IsolateTime	String	订阅实例被隔离时间
ExpireTime	String	订阅实例到期时间
OfflineTime	String	订阅实例下线时间
ConsumeStartTime	String	订阅实例消费时间起点。
PayType	Int64	订阅实例计费类型，1-小时计费，0-包年包月
Vip	String	订阅通道Vip
Vport	Int64	订阅通道Port
UniqVpcId	String	订阅通道所在VpcId
UniqSubnetId	String	订阅通道所在SubnetId
SdkConsumedTime	String	当前SDK消费时间位点
SdkHost	String	订阅SDK IP地址
SubscribeObjectType	Int64	订阅对象类型0-全实例订阅，1-DDL数据订阅，2-DML结构订阅，3-DDL数据订阅+DML结构订阅
SubscribeObjects	<a href="#">SubscribeObject</a>	订阅对象，当SubscribeObjectType 为0时，此字段为空数组
ModifyTime	String	修改时间
Region	String	地域
Tags	<a href="#">TagItem</a>	订阅实例的标签
AutoRenewFlag	Int64	自动续费标识,0-不自动续费，1-自动续费
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InternalServerError	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.InvalidParameterValue	
ResourceNotFound.ResourceNotFound	

# 查询任务运行情况

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeSubscribeRunningJob ) 用于查询任务运行情况。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-26 14:36:46。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeSubscribeRunningJob
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	订阅实例ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SubscribeId	String	订阅实例ID
Message	String	异步任务当前状态信息
Status	String	结果状态，取值：success,failed,running
Progress	Int64	进度百分比
StepAll	Int64	总步骤数
StepNow	Int64	当前步骤
Steps	<a href="#">StepInfo</a>	具体步骤详细信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 获取数据订阅实例列表

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(DescribeSubscribes)获取数据订阅实例信息列表，默认分页，每次返回20条

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-26 10:59:50。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeSubscribes
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	否	否	String	数据订阅的实例ID
SubscribeName	否	否	String	数据订阅的实例名称
InstanceId	否	否	String	绑定数据库实例的ID
ChannelId	否	否	String	数据订阅实例的通道ID
PayType	否	否	String	计费模式筛选，可能的值：0-包年包月，1-按量计费
Status	否	否	Array of String	数据订阅实例的状态，creating - 创建中，normal - 正常运行，isolating - 隔离中，isolated - 已隔离，offlining - 下线中
SubsStatus	否	否	Array of String	数据订阅实例的配置状态，unconfigure - 未配置，configuring - 配置中，configured - 已配置
Offset	否	否	Int64	返回记录的起始偏移量
Limit	否	否	Int64	单次返回的记录数量
OrderDirection	否	否	String	排序方向，可选的值为"DESC"和"ASC"，默认为"DESC"，按创建时间逆序排序
TagFilters	否	否	Array of <a href="#">TagFilter</a>	标签过滤条件

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
SubscribeVersion	否	否	String	订阅实例版本;txdts-旧版数据订阅, kafka-kafka版本数据订阅
QToken	否	否	String	Token信息
ClientIP	否	否	String	客户端IP

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Int64	符合查询条件的实例总数
Items	<a href="#">SubscribeInfo</a>	数据订阅实例的信息列表
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InternalServerError	

# 隔离订阅实例

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( IsolateSubscribe ) 用于隔离小时计费的订阅实例。调用后，订阅实例将不能使用，同时停止计费。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-13 17:38:58。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：IsolateSubscribe
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	订阅实例ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
UnsupportedOperation	
ResourceNotFound	



# 修改消费组描述信息

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( ModifyConsumerGroupDescription ) 用于修改消费组描述信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-26 14:52:49。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyConsumerGroupDescription
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	订阅任务ID
Description	是	否	String	描述信息
AccountName	是	否	String	消费组账户名
ConsumerGroupName	是	否	String	消费组名称

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 修改消费组密码

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( ModifyConsumerGroupPassword ) 用于修改消费组密码。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-26 14:56:18。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyConsumerGroupPassword
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	订阅任务ID
AccountName	是	否	String	消费组账户名
ConsumerGroupName	是	否	String	消费组名称
OldPassword	是	否	String	旧的密码
NewPassword	是	否	String	新密码

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 修改订阅实例自动续费标识

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改订阅实例自动续费标识

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-13 17:38:58。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifySubscribeAutoRenewFlag
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	订阅实例ID，例如：subs-8uey736k
AutoRenewFlag	是	否	Int64	自动续费标识。1-自动续费，0-不自动续费

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InvalidParameter.InstanceNotFound	
ResourceNotFound	

# 修改数据订阅实例通道的消费时间点

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(ModifySubscribeConsumeTime)用于修改数据订阅通道的消费时间点

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-13 17:38:58。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifySubscribeConsumeTime
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	数据订阅实例的ID
ConsumeStartTime	是	否	String	消费时间起点，也即是指定订阅数据的时间起点，时间格式如：Y-m-d h:m:s，取值范围为过去24小时之内

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InternalServerError	

---

错误码	描述
ResourceNotFound	
FailedOperation.StatusInConflict	
OperationDenied	

# 修改数据订阅实例的名称

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(ModifySubscribeName)用于修改数据订阅实例的名称

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-13 17:38:58。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifySubscribeName
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表(TODO)</a>
SubscribeId	是	否	String	数据订阅实例的ID
SubscribeName	是	否	String	数据订阅实例的名称，长度限制为[1,60]

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InternalServerError	
ResourceNotFound	

# 修改数据订阅通道的订阅规则

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(ModifySubscribeObjects)用于修改数据订阅通道的订阅规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-26 11:20:23。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifySubscribeObjects
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	数据订阅实例的ID
SubscribeObjectType	是	否	Int64	数据订阅的类型，可选的值有：0 - 全实例订阅；1 - 数据订阅；2 - 结构订阅；3 - 数据订阅+结构订阅
Objects	否	否	Array of <a href="#">SubscribeObject</a>	订阅的数据库表信息
DistributeRules	否	否	Array of <a href="#">DistributeRule</a>	分区规则

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AsyncRequestId	String	异步任务的ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InternalServerError	
ResourceNotFound	
FailedOperation.StatusInConflict	
OperationDenied	



# 修改数据订阅实例的IP和端口号

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(ModifySubscribeVipVport)用于修改数据订阅实例的IP和端口号

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-13 17:38:58。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifySubscribeVipVport
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	数据订阅实例的ID
DstUniqSubnetId	否	否	String	指定目的子网，如果传此参数，DstIp必须在目的子网内
DstIp	否	否	String	目标IP，与DstPort至少传一个
DstPort	否	否	Int64	目标PORT，支持范围为：[1025-65535]

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	

---

错误码	描述
InternalServerError	
ResourceNotFound	
FailedOperation.StatusInConflict	

# 下线已隔离的数据订阅实例

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( OfflineIsolatedSubscribe ) 用于下线已隔离的数据订阅实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-13 17:38:58。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：OfflineIsolatedSubscribe
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	数据订阅实例的ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InternalServerError	
ResourceNotFound	
FailedOperation.StatusInConflict	

# 重置数据订阅实例

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(ResetSubscribe)用于重置数据订阅实例，已经激活的数据订阅实例，重置后可以使用ActivateSubscribe接口绑定其他的数据库实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-26 11:24:26。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ResetSubscribe
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	数据订阅实例的ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AsyncRequestId	String	异步请求ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InternalServerError	

---

错误码	描述
ResourceNotFound	
FailedOperation.StatusInConflict	
OperationDenied	

# 恢复数据订阅

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( ResumeSubscribe ) 用于恢复数据订阅

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-26 15:07:08。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ResumeSubscribe
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	订阅任务ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AsyncRequestId	String	异步请求ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 启动数据订阅

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 1. 接口描述

接口请求域名：dts.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( StartSubscribe ) 用于启动数据订阅

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-10-26 15:09:06。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：StartSubscribe
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubscribeId	是	否	String	订阅任务ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AsyncRequestId	String	异步请求ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 数据结构

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## MigrateDetailInfo

描述详细迁移过程

被如下接口引用 : DescribeMigrateJobs

名称	必选	允许NULL	类型	描述
StepAll	是	否	Int64	总步骤数
StepNow	是	否	Int64	当前步骤
Progress	是	否	String	总进度,如: "10"
CurrentStepProgress	是	否	String	当前步骤进度,如:"1"
MasterSlaveDistance	是	否	Int64	主从差距, MB; 在增量同步阶段有效, 目前支持产品为: redis和mysql
SecondsBehindMaster	是	否	Int64	主从差距, 秒; 在增量同步阶段有效, 目前支持产品为: mysql
StepInfo	是	否	Array of <a href="#">MigrateStepDetailInfo</a>	步骤信息

## SyncOption

灾备同步任务配置选项

被如下接口引用 :

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SyncObject	是	否	Uint64	同步对象, 1-整个实例, 2-指定库表
RunMode	否	否	Uint64	同步开始设置, 1-立即开始
SyncType	否	否	Uint64	同步模式, 3-全量且增量同步
ConsistencyType	否	否	Uint64	数据一致性检测, 1-无需配置

## SyncStepDetailInfo

同步任务进度

被如下接口引用 :



名称	必选	允许NULL	类型	描述
StepNo	是	否	UInt64	步骤编号
StepName	是	否	String	步骤名
CanStop	是	否	Int64	能否中止
StepId	是	否	Int64	步骤号

## DistributeRule

数据分区规则

被如下接口引用：ConfigureSubscribe、DescribeKafkaSubscribeConf、ModifySubscribeObjects

名称	必选	允许NULL	类型	描述
RuleType	是	否	String	规则类型table,pk,cols
Pattern	否	否	String	分区模式
DbPattern	否	否	String	匹配DB名称
TablePattern	否	否	String	匹配Table名称
Columns	否	否	Array of String	匹配列名称

## RegionsOpt

区域 列表信息

被如下接口引用：DescribeDBSupportRegion、DescribeProxySupportRegion、DescribeRdsSupportRegion

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SupportType	是	是	String	参数名称
SupportRegion	是	是	Array of String	区域列表

## JobAttr

JobAttr 迁移任务详情基本信息

被如下接口引用：DescribeMigrateJobs4DevOps

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	是	是	Int64	实例在后台数据库中的ID
AppId	是	是	Int64	AppId

名称	必选	允许NULL	类型	描述
OwnerUin	是	是	String	归属用户Uin
Uin	是	是	String	当前用户Uin
UJobId	是	是	String	任务ID,dts-开头短ID
Name	是	是	String	任务可被用户识别别名
RunMode	是	是	String	immediate: 立即执行, timed: 定时执行
ExpectRunTime	是	是	String	定时任务设定定时启动时间
Status	是	是	String	任务状态
CreatedAt	是	是	String	创建时间
StartedAt	是	是	String	启动时间
UpdatedAt	是	是	String	变更时间
FinishedAt	是	是	String	完成时间

## TagFilter

标签过滤

被如下接口引用：DescribeSubscribes

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TagKey	是	否	String	标签键值
TagValue	否	否	Array of String	标签值

## ExternParams

额外参数，各数据库产品分别定义

被如下接口引用：DescribeMigrateDBInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

## DstInfo

目的实例信息，具体内容跟迁移任务类型相关

被如下接口引用：CreateMigrateJob、DescribeMigrateJobs、ModifyMigrateJob

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceId	是	否	String	目标实例ID, 如cdb-jd92ijd8
Ip	否	否	String	目标实例vip。已废弃, 无需填写
Port	否	否	Int64	目标实例vport。已废弃, 无需填写
Region	是	否	String	目标实例地域, 如ap-guangzhou
ReadOnly	否	否	Int64	目前只对MySQL有效。当为整实例迁移时, 1-只读, 0-可读写。
User	否	否	String	目标数据库账号
Password	否	否	String	目标数据库密码

## ErrorInfo

迁移任务错误信息及提示

被如下接口引用: DescribeMigrateJobs

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ErrorLog	是	否	String	具体的报错日志, 包含错误码和错误信息
HelpDoc	是	否	String	报错对应的帮助文档Url

## SyncDetailInfo

描述详细同步任务过程

被如下接口引用:

名称	必选	允许NULL	类型	描述
StepAll	是	否	Int64	总步骤数
StepNow	是	否	Int64	当前步骤
Progress	是	否	String	总进度
CurrentStepProgress	是	否	String	当前步骤进度
MasterSlaveDistance	是	否	Int64	主从差距, MB
SecondsBehindMaster	是	否	Int64	主从差距, 秒
StepInfo	是	否	Array of <a href="#">SyncStepDetailInfo</a>	步骤信息

## ConnectTestResult

## 连通性测试结果

被如下接口引用：DescribeConnectTestResult

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Status	是	否	String	校验任务执行状态，状态有：starting运行中，finished失败
IsPass	是	否	Int64	校验项是否全通过,0否，1是
SNatIp	是	否	String	代理IP，用户的防火墙需要允许该IP连接实例
TestItems	是	否	Array of <a href="#">TestItems</a>	具体检查项,以及结果情况

## EndpointItem

## 数据库迁移实例节点信息

被如下接口引用：CreateConnectTestJob

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccessType	是	否	String	网络类型： extranet,cvm,dcg,vpncloud,cdb,vpnselfbuild,intranet
Supplier	否	否	String	数据库提供商
AccessKey	否	否	String	AccessKey
RdsInstance	否	否	String	Rds实例ID
Region	否	否	String	区域
CvmInstanceId	否	否	String	Cvm实例ID
UniqDcgId	否	否	String	专线网络ID
UniqVpnGwId	否	否	String	云vpn接入的实例ID
CcnGwId	否	否	String	云联网实例ID
VpcId	否	否	String	VPC实例ID
SubnetId	否	否	String	VPC实例子网ID
InstanceId	否	否	String	CDB实例ID
HostName	否	否	String	数据库实例连接地址
Port	否	否	Int64	数据库实例连接端口
User	是	否	String	数据库实例连接用户名
Password	否	否	String	数据库实例连接用户密码

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ExtraAttr	否	否	Array of <a href="#">KeyValuePairOption</a>	扩展参数对

## MigrateDBInfo

MigrateDBInfo 迁移数据库详情信息

被如下接口引用：DescribeMigrateJobs4DevOps

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Supplier	否	是	String	Supplier
DatabaseType	否	是	String	DatabaseType
AccessType	否	是	String	AccessType
Region	否	是	String	Region
Host	否	是	String	Host
Port	否	是	Int64	NA
User	否	是	String	NA
Password	否	是	String	NA
CvmInstanceId	否	是	String	NA
VpnGwId	否	是	String	NA
DcgGwId	否	是	String	NA
InstanceId	否	是	String	NA
CcnGwId	否	是	String	NA
VpcId	否	是	String	NA
SubnetId	否	是	String	NA
RdsInstanceId	否	是	String	NA
EngineVersion	否	是	String	NA
ExtraAttr	否	是	Array of <a href="#">KeyValuePairOption</a>	NA

## TestItems

联通性测试检查项结果

被如下接口引用：DescribeConnectTestResult

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TestName	是	否	String	校验项，可能的值为Telnet,Connect
Code	是	否	Int64	错误码，其中-2表示未开始，-1表示测试未通过，0表示通过
Message	是	否	String	校验结果信息

## DbInstances

可迁移的实例列表

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceId	是	是	String	实例Id
InstanceName	是	是	String	实例名称
Vip	是	是	String	实例Vip
Vport	是	是	String	实例Vport
Usable	是	是	Int64	实例是否可用，1为可用，0为不可用
Hint	是	是	String	前端文本索引key，格式是：“msg-产品缩写-数字编号”，以mysql为例：“msg-mysql-1”

## SubsErr

订阅错误信息

被如下接口引用：DescribeKafkaSubscribeConf

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Message	否	否	String	订阅错误信息

## KafkaConfig

kafka分区配置

被如下接口引用：ConfigureSubscribe、DescribeKafkaSubscribeConf

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NumberOfPartitions	否	否	Int64	kafka分区数，只有 1，4，8，16几个选项
DistributeRules	否	否	Array of <a href="#">DistributeRule</a>	分区规则

## MigrateStepDetailInfo

迁移中的步骤信息

被如下接口引用：DescribeMigrateJobs

名称	必选	允许NULL	类型	描述
StepNo	是	否	Int64	步骤序列
StepName	是	否	String	步骤展现名称
StepId	是	否	String	步骤英文标识
Status	是	否	Int64	步骤状态:0-默认值,1-成功,2-失败,3-执行中,4-未执行
StartTime	是	是	String	当前步骤开始的时间, 格式为"yyyy-mm-dd hh:mm:ss", 该字段不存在或者是空是无意义

## SupportSubscribeDBItem

支持订阅的云数据库

被如下接口引用：DescribeSubscribeDBInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Region	是	是	String	数据库实例所在地域
InstanceId	是	否	String	数据库实例ID
InstanceName	是	否	String	实例名称
EngineVersion	是	否	String	实例版本
UniqVpcId	是	否	String	实例所在VPC
UniqSubnetId	是	否	String	实例所在subnet
Vip	是	否	String	cdb实例的Vip
Port	是	否	Int64	cdb实例的Vport
Usable	是	否	Bool	实例是否可以作为被订阅对象
Hint	是	否	String	实例不能被作为订阅对象的原因

## SubsObject

数据订阅对象信息

被如下接口引用：ConfigureSubscribe、DescribeKafkaSubscribeConf

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ObjectType	否	否	String	订阅对象类型, 0-database,1-table,默认database
Database	否	否	String	数据库名
Tables	否	否	Array of String	订阅表集合

## TagItem

标签

被如下接口引用 : CreateSubscribe、DescribeKafkaSubscribeConf、DescribeSubscribeConf、DescribeSubscribes

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TagKey	是	否	String	标签键值
TagValue	否	是	String	标签值

## SyncInstanceInfo

灾备同步的实例信息, 记录主实例或灾备实例的信息

被如下接口引用 :

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Region	是	否	String	地域英文名, 如 : ap-guangzhou
InstanceId	是	否	String	实例短ID

## SyncSrcInfo

灾备同步源实例信息

被如下接口引用 :

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Region	是	否	String	地域英文名, 如 : ap-guangzhou
InstanceId	是	否	String	实例短ID

## SyncJobInfo

灾备同步任务信息

被如下接口引用 :



名称	必选	允许NULL	类型	描述
JobId	是	否	String	灾备任务id
JobName	是	否	String	灾备任务名
SyncOption	是	否	<a href="#">SyncOption</a>	任务同步
SrcAccessType	是	否	String	源接入类型
SrcDatabaseType	是	否	String	源数据类型
SrcInfo	是	否	<a href="#">SyncInstanceInfo</a>	源实例信息
DstAccessType	是	否	String	灾备接入类型
DstDatabaseType	是	否	String	灾备数据类型
DstInfo	是	否	<a href="#">SyncInstanceInfo</a>	灾备实例信息
Detail	是	否	<a href="#">SyncDetailInfo</a>	任务信息
Status	是	否	Int64	任务状态
DatabaseInfo	是	否	String	迁移库表
CreateTime	是	否	Datetime	创建时间
StartTime	是	否	Datetime	开始时间
EndTime	是	否	Datetime	结束时间

## SyncCheckStepInfo

灾备任务校验步骤

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
StepNo	是	否	UInt64	步骤序列
StepName	是	否	String	步骤展现名称
StepCode	是	否	Int64	步骤执行结果代码
StepMessage	是	否	String	步骤执行结果提示

## SubscribeObject

数据数据订阅的对象

被如下接口引用：ActivateSubscribe、DescribeSubscribeConf、ModifySubscribeObjects

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ObjectsType	是	是	Int64	数据订阅对象的类型，0-数据库，1-数据库内的表
DatabaseName	是	是	String	订阅数据库的名称
TableNames	否	是	Array of String	订阅数据库中表名称数组

## StepInfo

步骤信息

被如下接口引用：DescribeSubscribeCheckJob、DescribeSubscribeRunningJob

名称	必选	允许NULL	类型	描述
StepName	否	否	String	步骤名称
StepId	否	否	String	步骤ID
StepNo	否	否	Int64	步骤编号
Status	否	否	String	步骤状态：notStarted,running,failed,success
StartTime	否	否	String	开始时间
Percent	否	否	Int64	当前进度百分比
Errors	否	否	Array of <a href="#">StepTip</a>	错误提示信息
Warnings	否	否	Array of <a href="#">StepTip</a>	警告提示信息

## KeyValuePairOption

扩展参数 Key Value 对

被如下接口引用：CreateConnectTestJob、DescribeMigrateJobs4DevOps

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ParameterName	是	否	String	扩展参数名称
ParameterValue	是	否	String	扩展参数内容

## ConsistencyParams

抽样检验时的抽样参数

被如下接口引用：CreateMigrateJob、DescribeMigrateJobs、ModifyMigrateJob

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SelectRowsPerTable	是	否	Int64	数据内容检测参数。表中选出用来数据对比的行，占表的总行数的百分比。取值范围是整数[1-100]
TablesSelectAll	是	否	Int64	数据内容检测参数。迁移库表中，要进行数据内容检测的表，占所有表的百分比。取值范围是整数[1-100]
TablesSelectCount	是	否	Int64	数据数量检测，检测表行数是否一致。迁移库表中，要进行数据数量检测的表，占所有表的百分比。取值范围是整数[1-100]

## DBEndpointInfo

DBEndpointInfo

被如下接口引用：DescribeMigrateJobs4DevOps

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Supplier	否	是	String	NA
Region	否	是	String	NA
AccessType	否	是	String	NA
DatabaseType	否	是	String	NA
Info	否	是	Array of <a href="#">MigrateDBInfo</a>	NA
Proxy	否	是	Array of <a href="#">MigrateProxyEndPoint</a>	NA

## SyncSrcDstInfo

灾备同步源、目标实例信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Region	是	否	String	地域英文名，如：ap-guangzhou
InstanceId	是	否	String	实例短Id

## OffsetTimeMap

偏移量信息

被如下接口引用：DescribeOffsetByTime

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Time	否	否	String	时间字符串
Offset	否	否	Int64	偏移量
PartitionNo	否	否	Int64	分区编号

## SrcInfo

源实例信息

被如下接口引用：CreateMigrateJob、DescribeMigrateJobs、ModifyMigrateJob

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccessKey	否	否	String	阿里云AccessKey。源库是阿里云RDS5.6适用
Ip	否	否	String	实例的IP地址
Port	否	否	Int64	实例的端口
User	否	否	String	实例的用户名
Password	否	否	String	实例的密码
RdsInstanceId	否	否	String	阿里云RDS实例ID。源库是阿里云RDS5.6/5.6适用
CvmInstanceId	否	否	String	CVM实例短ID，格式如：ins-olgl39y8，与云服务器控制台页面显示的实例ID相同。如果是CVM自建实例，需要传递此字段
UniqDcgId	否	否	String	专线网关ID，格式如：dcg-0rxtqxb
VpcId	否	否	String	私有网络ID，格式如：vpc-92jblxto
SubnetId	否	否	String	私有网络下的子网ID，格式如：subnet-3paxmkdz
UniqVpnGwId	否	否	String	VPN网关ID，格式如：vpngw-9ghexg7q
InstanceId	否	否	String	数据库实例ID，格式如：cdb-powiqx8q
Region	否	否	String	地域英文名，如：ap-guangzhou
Supplier	否	否	String	当实例为RDS实例时，填写为aliyun，其他情况均填写others
CcnId	否	是	String	云联网ID，如：ccn-afp6kltc
EngineVersion	否	否	String	数据库版本，当实例为RDS实例时才有效，格式如：5.6或者5.7，默认为5.6

## AuditLog

审计日志信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AffectRows	是	否	Int64	影响行数
SqlType	是	否	String	SQL类型
InstanceName	是	否	String	实例名称
PolicyName	是	否	String	审计策略名称
DbName	是	否	String	数据库名称
Sql	是	否	String	SQL语句详情
Host	是	否	String	客户端地址
ExecTime	是	否	Int64	执行时间, 单位为微秒
User	是	否	String	账号名称
TableName	是	否	String	表名称
Timestamp	是	否	String	时间戳
Result	是	否	String	执行结果

## DatabaseItem

描述库表选择对应关系

被如下接口引用：ModifyMigrateJob

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Database	是	否	String	Database 名称
Schema	否	否	String	Schema名称
Table	否	否	Array of String	Table名称 列表
View	否	否	Array of String	View名称 列表

## Endpoint

数据订阅实例节点信息

被如下接口引用：ConfigureSubscribe

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DatabaseType	否	否	String	数据库类型
InstanceId	否	否	String	CDB实例ID

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CvmInstanceId	否	否	String	Cvm实例ID
UniqDcgId	否	否	String	专线网络ID
UniqVpnGwId	否	否	String	云vpn接入的实例ID
CcnId	否	否	String	云联网实例ID
VpcId	否	否	String	VPC实例ID
SubnetId	否	否	String	VPC实例子网ID
HostName	否	否	String	数据库实例连接地址
Port	否	否	Int64	数据库实例连接端口
DbAccount	否	否	String	数据库实例连接用户名
DbPassword	否	否	String	数据库实例连接用户密码

## MigrateJobBasicItem

MigrateJobBasicItem描述数据库迁移任务详情

被如下接口引用：DescribeMigrateJobs4DevOps

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BasicInfo	是	是	<a href="#">JobAttr</a>	迁移任务基础配置信息
SrcInfo	是	是	<a href="#">DBEndpointInfo</a>	迁移任务源实例信息
DstInfo	是	是	<a href="#">DBEndpointInfo</a>	迁移任务目标实例信息

## SubscribeRegionConf

数据订阅地域售卖信息

被如下接口引用：DescribeRegionConf

名称	必选	允许NULL	类型	描述
RegionName	是	是	String	地域名称，如广州
Region	是	是	String	地区标识，如ap-guangzhou
Area	是	是	String	地域名称，如华南地区
IsDefaultRegion	是	是	Int64	是否为默认地域，0 - 不是，1 - 是的
Status	是	是	Int64	当前地域的售卖情况，1 - 正常，2 - 灰度，3 - 停售

## JobStatusInfo

数据库迁移任务状态列表

被如下接口引用：DescribeJobStatus

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	是	否	Int64	迁移任务编号
JobId	是	否	String	迁移任务ID
JobName	是	否	String	迁移任务名称
OwnerUin	是	否	String	迁移任务OwnerUin
Uin	是	否	String	迁移任务Uin
AppId	是	否	String	迁移任务AppId
Status	是	否	Int64	迁移任务状态
CreateTime	是	否	String	创建时间
UpdateTime	是	否	String	最近更新时间

## MigrateOption

迁移任务配置选项

被如下接口引用：CreateMigrateJob、DescribeMigrateJobs、ModifyMigrateJob

名称	必选	允许NULL	类型	描述
RunMode	是	否	Int64	任务运行模式，值包括：1-立即执行，2-定时执行
ExpectTime	否	否	Datetime	期望执行时间，当runMode=2时，该字段必填，时间格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
MigrateType	否	否	Int64	数据迁移类型，值包括：1-结构迁移,2-全量迁移,3-全量+增量迁移
MigrateObject	否	否	Int64	迁移对象，1-整个实例，2-指定库表
ConsistencyType	否	否	Int64	抽样数据一致性检测参数，1-未配置,2-全量检测,3-抽样检测，4-仅校验不一致表,5-不检测
IsOverrideRoot	否	否	Int64	是否用源库Root账户覆盖目标库，值包括：0-不覆盖，1-覆盖，选择库表或者结构迁移时应该为0

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ExternParams	否	否	String	不同数据库用到的额外参数.以JSON格式描述. Redis可定义如下的参数: { "ClientOutputBufferHardLimit":512, 从机缓冲区的硬性容量限制(MB) "ClientOutputBufferSoftLimit":512, 从机缓冲区的软性容量限制(MB) "ClientOutputBufferPersistTime":60, 从机缓冲区的软性限制持续时间(秒) "ReplBacklogSize":512, 环形缓冲区容量限制(MB) "ReplTimeout":120, 复制超时时间(秒) }MongoDB可定义如下的参数: { 'SrcAuthDatabase':'admin', 'SrcAuthFlag': "1", 'SrcAuthMechanism':"SCRAM-SHA-1"}MySQL暂不支持额外参数设置。
ConsistencyParams	否	否	<a href="#">ConsistencyParams</a>	仅用于“抽样数据一致性检测”，ConsistencyType配置为抽样检测时，必选

## MigrateJobInfo

迁移任务详情

被如下接口引用：DescribeMigrateJobs

名称	必选	允许NULL	类型	描述
JobId	是	否	String	数据迁移任务ID
JobName	是	否	String	数据迁移任务名称
MigrateOption	是	否	<a href="#">MigrateOption</a>	迁移任务配置选项
SrcDatabaseType	是	否	String	源实例数据库类型:mysql, redis, mongodb, postgresql, mariadb, percona
SrcAccessType	是	否	String	源实例接入类型, 值包括: extranet(外网),cvm(cvm自建实例),dcb(专线接入的实例),vpncloud(云vpn接入的实例),cdb(腾讯云数据库实例),ccn(云联网实例)
SrcInfo	是	否	<a href="#">SrcInfo</a>	源实例信息, 具体内容跟迁移任务类型相关
DstDatabaseType	是	否	String	目标实例数据库类型:mysql, redis, mongodb, postgresql, mariadb, percona
DstAccessType	是	否	String	目标实例接入类型, 目前支持: cdb(腾讯云数据库实例)
DstInfo	是	否	<a href="#">DstInfo</a>	目标实例信息
DatabaseInfo	是	否	String	需要迁移的源数据库表信息, 如果需要迁移的是整个实例, 该字段为[]
CreateTime	是	否	Datetime	任务创建(提交)时间
StartTime	是	否	Datetime	任务开始执行时间
EndTime	是	否	Datetime	任务执行结束时间



名称	必选	允许NULL	类型	描述
Status	是	否	Int64	任务状态,取值为: 1-创建中(Creating),3-校验中(Checking)4-校验通过(CheckPass),5-校验不通过 ( CheckNotPass ) ,7-任务运行(Running),8-准备完成 ( ReadyComplete ) ,9-任务成功 ( Success ) ,10-任务失败 ( Failed ) ,11-撤销中 ( Stopping ) ,12-完成中 ( Completing )
Detail	是	否	MigrateDetailInfo	任务详情
ErrorInfo	是	否	Array of ErrorInfo	任务错误信息提示,当任务发生错误时,不为null或者空值

## RegionInfo

分地域的迁移实例情况

被如下接口引用: DescribeMigrateSurvey

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TotalInstances	是	否	Int64	此地区总的迁移实例
NormalInstances	是	否	Int64	正常实例
AbnormalInstances	是	否	Int64	异常实例
Region	是	否	String	\u76ee\u6807\u5b9e\u4f8bId

## StepTip

步骤提示信息

被如下接口引用: DescribeSubscribeCheckJob、DescribeSubscribeRunningJob

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Message	否	否	String	提示信息内容
HelpDoc	否	否	String	帮助文档

## MigrateProxyEndPoint

MigrateProxyEndPoint 迁移代理节点信息

被如下接口引用: DescribeMigrateJobs4DevOps

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DatabaseType	否	是	String	数据库类型:mariadb

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceId	否	是	String	数据库节点实例
TrsfRouteInfoId	否	是	Int64	路由信息在库表中的编号
ProxyIp	否	是	String	代理IP
ProxyPort	否	是	Int64	代理Port
SnatIp	否	是	String	nat ip
ProxyRegion	否	是	String	代理路由所在区域
ForUJobId	否	是	String	任务Id
User	否	是	String	User
Password	否	是	String	Password
AddTimeStamp	否	是	String	添加时间
IsVpc	否	是	Int64	是否是vpc支持的
Attr	否	是	String	链接字段扩展信息
EndPointId	否	是	String	EndPointId 内部编号
NeedReturn	否	是	Bool	NeedReturn
HasReturned	否	是	Bool	HasReturned
ReturnAt	否	是	String	ReturnAt
ExtraAttr	否	是	Array of <a href="#">KeyValuePairOption</a>	扩展字段

## SubscribeInfo

订阅实例信息

被如下接口引用：DescribeSubscribes

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SubscribeId	否	否	String	数据订阅的实例ID
SubscribeName	否	否	String	数据订阅实例的名称
ChannelId	否	否	String	数据订阅实例绑定的通道ID
Product	否	否	String	数据订阅绑定实例对应的产品名称
InstanceId	否	否	String	数据订阅实例绑定的数据库实例ID
InstanceStatus	否	否	String	数据订阅实例绑定的数据库实例状态

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SubsStatus	否	否	String	数据订阅实例的配置状态，unconfigure - 未配置，configuring - 配置中，configured - 已配置
ModifyTime	否	否	String	上次修改时间
CreateTime	否	否	String	创建时间
IsolateTime	否	否	String	隔离时间
ExpireTime	否	否	String	到期时间
OfflineTime	否	否	String	下线时间
ConsumeStartTime	否	否	String	最近一次修改的消费时间起点，如果从未修改则为零值
Region	否	否	String	数据订阅实例所属地域
PayType	否	否	Int64	计费方式，0 - 包年包月，1 - 按量计费
Vip	否	否	String	数据订阅实例的Vip
Vport	否	否	Int64	数据订阅实例的Vport
UniqVpcId	否	否	String	数据订阅实例Vip所在VPC的唯一ID
UniqSubnetId	否	否	String	数据订阅实例Vip所在子网的唯一ID
Status	否	否	String	数据订阅实例的状态，creating - 创建中，normal - 正常运行，isolating - 隔离中，isolated - 已隔离，offlining - 下线中，offline - 已下线
SdkConsumedTime	否	否	String	SDK最后一条确认消息的时间戳，如果SDK一直消费，也可以作为SDK当前消费时间点
Tags	否	是	Array of TagItem	标签
AutoRenewFlag	否	是	Int64	自动续费标识。0-不自动续费，1-自动续费
SubscribeVersion	否	是	String	订阅实例版本；txdts-旧版数据订阅,kafka-kafka版本数据订阅

# 错误码

最近更新时间: 2025-01-20 17:15:19

## 功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

## 错误码列表

### 公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

错误码	说明
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

### 业务错误码

错误码	说明
InternalError.DuplicateJob	
UnsupportedOperation	
ResourceNotFound.ResourceNotFound	
ResourceNotFound.JobNotExist	
InvalidParameterValue.InvalidParameterValue	
UnauthorizedOperation.NotEnoughPrivileges	
ResourceNotFound	
FailedOperation.StatusInConflict	
InternalError.AddTaskError	
OperationDenied	
FailedOperation.StartJobFailed	
InternalError.DatabaseError	
OperationDenied.OperationDenied	

错误码	说明
UnsupportedOperation.ActionNotSupport	
InternalError.ProtocolError	
InternalError.LockError	
InvalidParameter.InstanceNotFound	
FailedOperation.NotAllowOperation	
InvalidParameter	
LimitExceeded.MaxUnusedJobs	
InternalError	